STUDIEN ZUR NEUEN **INFANTERIE-**TAKTIK: ¬DIE TAKTISCHEN...

Wilhelm von Scherff





Mit Forbefalt des Aeberfehungsrechts.

Einseitung.

Die allgemeine Einführung der gezogenen Handseuerwaffen, bald gefolgt von der der gezogenen Geschütze, hat in den letzten anderthalb Dezennien — etwa seit dem Krimmkriege — der taketischen Litteratur aller europäischen Armeen einen gegen die vorhergegangene Periode sehr veränderten Charakter aufgedrückt und die großen in dieser Zeit geführten Kriege haben zu diesem Resuletate nur noch verschärfend beigetragen.

Waren bis zu dem angedeuteten Zeitpunkt die taktischen Schriften fast außnahmsloß nur Lehrbücher gewesen, bestimmt, ihren Lesern die großen nun einmal feststehenden Grundsätze des modernen Truppengebrauchs in oft meisterhafter Weise darzulegen und zum praktischen Verständniß zu bringen; so wurden sie nunmehr — und sind bis heutigen Tag — meist mehr oder weniger geistreiche Streitschriften, welche die Frage nach der durch die neuen Wassen nothwendig erscheinenden Veränderung der Taktik nicht immer in ganz obsectiver Weise ventilirten.

Um zwei Fragen concentrirte sich babei im großen Ganzen bie Debatte:

welchen Ginfluß übt die neue Bewaffnung auf die Bahl ber taktischen Form überhaupt? (Offensive, Defensive);

welchen auf die Durchführung biefer Form? (Elementartaktik, Reglement).

Sind in Bezug auf die erste dieser Fragen die Ansichten auch jetzt so ziemlich geklärt, ja nahezu einig, so hat dagegen auch selbst der letzte deutsch-französische Krieg noch nicht vermocht, die zweite definitiv zu lösen.

Theoretische Abhandlungen und praktische Versuche stehen mit Bezug auf die Elementartaktik namentlich der Infanterie noch überall auf der Tagesordnung und suchen nach einer endgültigen Formel.

Die Rothwendigkeit, eine solche zu finden hat der Krieg von 1870/71 eclatanter zum Bewußtsein Aller gebracht, als man vor demselben vielleicht geneigt war, anzunehmen.

Die preußische Kompagniecolonnentaktik hat in demselben als der bis jetzt vollkommenste Ausdruck für die veränderten Ansforderungen der Taktik, ihre Triumpfe geseiert. Aber gerade in der preußisch=deutschen Armee wiederum hat sich auch am klarsten die Ueberzeugung Bahn gebrochen:

- 1) daß das seither in dieser Richtung Geleistete doch noch nicht das absolut Erschöpfende der Frage sei und
- 2) daß man die erlangten Erfolge wesentlich der von langer Hand existirenden Friedensvertrautheit mit dieser Form verdanke; daraus sich ergebend:
- 3) daß, die gegenwärtige wer weiß wie lange Friesbensmuße benußt werden müsse, der Infanterietaktik eine auf die Kriegserfahrung gestützte, seste Basis zu geben; geeignet mehr, als das bisher der Fall war: die Exercierplays Gewohnheit auf das Schlachtfeld übertragen zu können und weniger als das bisher der Fall war, auf die wenn auch seither noch überall bewährte perssönliche Inspiration der Untersührer angewiesen zu sein.

Die Friedenssschule — das wird Niemand mehr verkennen, ist es, welche einer Armee den nothwendigen Kitt gibt, um bie enorme Friction des Schlachtselbes zu überwinden. Die gewohnte Form ist es, welche dem stehenden Heer die colossale Ueberlegensheit über den Dilettantismus der "Aufgedote" gibt.

Je einfacher, klarer, unwandelbarer die einmal adoptirte Kampsform ist, besto besser sür die Berhältnisse im Großen und Kleinen: sie wird der persönlichen Selbstkändigkeit, der Genialität des Einzelnen niemals störend in den Weg treten — es sei den freilich, daß sie selbst auf salschen Basen erbaut ist — aber sie wird, wo beide im Mindermaaß vorhanden sind, — ein Fall der sich doch wohl ereignen kann — ein frästiger Helfer in der Noth des überwältigenden Augenblicks, sich erweisen.

Diese feste Form zu finden, scheint die gegenwärtige Zeit einige gunftige Chancen zu bieten.

Mit ber wohl balb Allgemeingut aller Armeen werdenden Einführung von gezogenen Hinterlader-Gewehren und Geschützen kann die Aera der Fortschritte in der Feuerwaffentechnik wohl im Allgemeinen als für die nächsten Zeiten abgeschlossen betrachtet werden. Trot immerhin denkbarer Bervollkommnungen kann sich boch die Speculation vorläufig als gesichert erachten, gegen plötzliche, überraschende, ganz neue, das Seitherige alterirende Erscheinungen, wie es seinerzeit die gezogenen Geschütze oder die Hinterlader waren. Auch Magazingewehr und Shrapnel bringen mindestens nichts Unerwartetes mehr. Andererseits reicht die Praxis eines großen mit den besten neuen Wassenspletenn geführten, an Gesechtsbeispielen überreichen Krieges der Theorie die so nothswendige Hand zum Bunde.

Um nun diesem für nothwendig und möglich erkannten Werke vorzuarbeiten — nicht um es selbst zu vollbringen — ist bie nachfolgende Studie entstanden. Auf bem wohl allseits als erschöpft zu betrachtenden theosretischen Material und auf den praktischen Beispielen der letzten großen Kriege aufgebaut, soll sie dem Leser die entscheidenden Frasgen urtheilsgerecht legen, ohne jedoch selbst dabei auf das eigene Urtheil und die eigene Kritik zu verzichten.

Sie wird nacheinander und so weit es heute nothwendig erscheint, ben beiben oben berührten Hauptfragen näher treten.



Erftes Rapitel.

Offenfive und Defenfive.

Jebe Vervollkommnung der Schußwaffen ruft in erster Linie das Gefühl wach, daß dadurch der Defensive ein Zuwachs an Kraft gewonnen sei. Das ist um so naturgemäßer, als ja eine reine Desensive im freien Felde erst durch die Schußwaffe resp. die Erfindung des Pulvers überhaupt möglich gemacht worden ist. Vor jener Periode waren die Kämpse entweder Recontreschlachten oder sie zeigten den Vertheidiger auf ein weit über das heutige Maaß hinausgehende Anwendung von fortisitatorischen Hülssmitteln angerwiesen.

Defensive und Schuftwaffe sind ebenso verwandte Begriffe ale Offensive und blante Baffe; beibe können nicht recht ohne die andere gebacht werden.

Je beffer die Schufwaffe, besto stärker die Defensive! ift baher ein Sat, bessen Richtigkeit seit Allgemeinwerben ber Schuß-waffen stets seinen Ginfluß auf die Kriegführung genbt und auch jetzt nicht gang verloren hat.

So geschah es nach dem Krimmkriege, wo die gezogenen, so nach dem böhmischen Kriege, wo die hinterladungs. Gewehre ihre Kriegsprobe abgelegt. Zedesmal erhob die Theorie ihre Stimmk sehr laut zu Gunsten einer principiellen Defensive und nach den Buchtaktikern von damals hätte der Krieg von 1870/71 zu einer der schönsten Blüthen jener Lineartaktik sich gestalten müssen, wo bekanntlich die Kunst des Schlagens, sich in die des Nichtgeschlagenswerdens verflüchtigte.

Auffallender Weise fand die Abstraction dieser Theorie aus der "letten" Kriegsersahrung jedesmal auf indirectem Wege statt d. h. die neue Wasse war in beiden Feldzügen offensiv-siegreich geswesen, trothem aber sollte sie der Desensive mehr Kraft verleihen. Daß 1859 das gezogene östreichische Gewehr sich in der Desensive nicht gegen das meist noch glatte französische behauptet hatte, ward auf die französischen gezogenen Geschiede geschoben. Gezogene Geswehre und gezogene Geschiede ungehen unsehlen machen.

Es ist eine eigenthümliche und interessante Erscheinung, daß zu einer Zeit, als diese Defensiv-Theorien sich in der Litteratur und auch sonst, noch einer ziemlich allgemeinen Anerkennung zu erfreuen hatten, im Jahre 1866 die Desterreicher davon nichts wissen wollten und sich, Naturell und Tradition verläugnend, zunächst in eine salt sanatische Offensive warfen — um überall geschlagen zu werden; und daß als umgekehrt schon vielsach Stimmen sich gegen jene eine seitige Theorie erhoben, sie verworsen hatten, im Jahre 1870 die Franzosen umgekehrt Naturell und Tradition abstreisend, einer systematischen Desensive fröhnten — um gleichfalls überall geschlagen zu werden!

Schon biese auffallenden Widersprüche weisen darauf hin, daß die Formel vom "sichern Schuß" nicht die entscheidende ist, wenn über den absoluten Werth der einen oder andern taktischen Form entschieden werden soll.

In der That hatte sich benn auch schon ziemlich bald nach bem ersten Schreck, wenn man so sagen kann, welchen die Berallges meinerung der gezogenen Waffen hervorgerusen, die Kritik ermannt und war namentlich an der hand ber 1859 er Ersahrungen, der absoluten Defensivtheorie mit dem Argument entgegengetreten, daß nicht sowohl die Treffsicherheit an sich, als vielmehr nur die Rasanz der neuen Waffen der Defensive wirklich ersolgreich zu hüfe käme. Was dann die hinterlader anging, so ward schon vor 1866 beshauptet, daß ihre Feuerrasch heit dem Offensivgebrauch mindestens ebensosehr zu Gute käme als der Defensive. In der That, je transportabler, beweglicher, handlicher, raschsfeuernder eine Schuswaffe wird, desto mehr wird sie auch dem Angreiser zu Nugen kommen, welcher ja grundsätlich auf die der Schuswaffe allerdings widernatürliche

Bewegung angewiesen ift. Die Entwidelung ber Artillerie aus dem Positionsgeschütz zu ihrer heutigen Sohe gibt bafür ein Bild, wie die raschscuernbe friederizianische Offensivinsanterie ein Beispiel.

So erwuchs benn ichon aus ber reintechnischen Seite ber Frage ber befensiven Prinzipienreiterei ein sehr entschiedener Widersspruch. It es nothwendig die entscheidende moralische Seite aussührlich zu berühren?

Nach 1870, 1866, nach ber gangen preußischen Geschichte wohl faum.

Es könnte überhaupt überflüffig erschienen sein, heute und bei une, die Frage noch berührt zu haben! So fest steht momentan die Theorie vom lebergewicht der Offensive, daß ein Rückschlag wohl so leicht nicht zu befürchten ist.

Und boch, die Zeit ber Zweifler ist auch bei uns noch nicht sehr lange vorüber; ein einziger — ja immerhin doch möglicher — Mißerfolg der prinzipiellen Offensive wird alsbald, dem kritischen Naturell des Deutschen ganz entsprechend, die Theoretiker wieder wachrusen, die "aus der Natur der Waffe heraus" ihre kaltgestellten "Beweise" wieder vorbringen werden.

Das freilich tonnte uns am Ende hier boch noch gleichgültig laffen, wenn nicht die einmal in der taktischen Litteratur angeregte Frage: ob Defensive, ob Offensive? zu einer andern taktischen Untersicheibungsfrage geführt hätte, welche für die Ausbildungsgrundsätze unserer Infanterie vielleicht nicht minder wichtig ist, als jene.

Die allfeits bekannten Lehrbefinitionen erklären ben "Sieg" als bas erstrebte Ziel jedes "Kampfes"; sie constatiren ziemlich ausnahmslos als einziges "Wittel zum Sieg", die "Offensive"; sie erkläntern die "Defensive" als "Negirung des Sieges" welche, wenn sie selbst entscheidenden Sieg erringen will, "aus sich herausgehen", offensiv werden muß. Wir kommen auf diesem Wege zu dem Enderesultat:

daß eine Entigeibung nur möglich ift burch die Offens five von Saufe ans, ober die Offenfive nach gluds lich burchgeführter Defenfive!

Gelten diese Cage auch in erfter Linie und absolut nur für bie strategische Seite bes Rampfes, so haben fie boch auch in taktischer hinsicht unbedingt ben Werth eines Pringips! Gin blos mit taktischer Abwehr errungener Sieg ohne Nachstoß und Berfolgung, welcher den Gegner nur zum Rückzuge zwingt, wird nie die Entscheidung des Feldzuges involviren, höchstens dieses Ziel gunftig einleiten!

Das Streben jeder Schlacht aber muß es fein, felbst die Entscheidung zu bringen, die nur in der taktischen Bernichtung des Gegners zu finden ist.

Bir werden baher bei Gelegenheit ber Studien über bie taktischen Formen auch auf bie Grundbedingungen und Chancen bieser beiben einzigen Möglichkeiten zum Siege zurucktommen muffen.

Nun gibt es aber im Kriege neben jenen Entscheidungs. fampfen, eine ganze Reihe von Engagements b. h. von Gelegensheiten des Waffengebrauchs gegen einander, wo der eine oder auch beide Theile keine Entscheidung, keinen Sieg im Sinne des definitiven Niederwersens des Gegners sucht; wo der Besitz eines gewissen Terrainpunktes oder Abschnittes an sich oder ein gewisser Zeitz gewinn wichtiger ist, als der dabei dem Feinde zuzussügende perssönliche Berlust.

Diese Engagements sind natürlich in ihrer außeren Form immer befensiver oder offensiver Urt, nie aber Defensive oder Offensive selbst in bem Sinne, wie diese Begriffe mit Bezug auf eine Entsicheibung gebraucht werben.

Daraus aber folgt auch, daß die Berwendung ber Truppen für den einen oder andern Zwed eine verschiedene sein muß und daß somit auch die Formen der einen Tendenz sich nicht durchweg mit den Formen der andern beden können.

Im Interesse einer klaren Friedensinstruktion, nach der ja hier gestrebt wird, scheint es also zu liegen, in Theorie und Praxis die Unterscheidung zwischen:

enticheibungsuchen bem und nichtenticheibungsuchenbem (nennen wir es vorläufig "hinhaltenbem") Gefecht mehr als feither zu betonen.

Erst für das entscheidungsuchende Gesecht tritt dann die weitere Frage, ob offensiv oder defensiv hervor, und abermals wird hier in Theorie und Prazis der Ton darauf zu legen sein, daß es eine Desensive ohne daraus zu entwickelnde Offensive nicht gibt, nicht geben darf.

Das gabe dann die Bafis ab, auf welcher die Details einer gefunden, modernen Infanterietaktik fußen mußten, eine Basis, welche in die Form einer "Gesechtsanleitung" umgegoffen, etwa folgende Grundfage aufstellen wurde:

1) Jeber felbstftändige Fuhrer, welcher fich bem Feinde gegenüber befindet, hat fich junachft die Frage ju beantworten:

ob er es auf eine Entscheidung ankommen lassen kann ober muß — ober nicht? (ob er stark genug? wie die allgemeine Kriegslage? ob vor ihm andere Truppen engagirt, oder auf ihn warten u. s. w.). — ob er durch ein hinhaltendes Gesecht günstigere Chancen gewinnen kann oder nicht? (Verstärkungen erwarten, den Feind täuschen, bessere Einsicht gewinnen kann?)

2) muß er sich beibe Fragen verneinen, so hat er möglichst

jedes Engagement zu vermeiden refp. abzubrechen.

3) Kann er sich für die Annahme eines Enscheidungskampses entschließen, so hat er benselben prinzipiell offensiv zu führen; kann er auch ohne momentan selbst für den Entscheidungskamps stark genug zu sein, auf spätere genügende Berstärkung rechnen, so hat er den hinhaltenden Kamps möglichst so zu führen, daß er dem Feinde die Initiative zur Offensive entreißt, indem er selbst mit derselben droht! (f. hinhaltendes Gesecht!)

4) Nur unter gewiffen Ausnahmsfällen ober wenn bas Terrain gang befonbers bagu aufforbert, mag er ben Enticheidungs- fampf in einer anfänglichen Defenfivstellung annehmen.

Betrachten wir nunmehr die daraus fich ergebenden brei Sauptsformen der taktischen Thätigkeit: Offensive, Defensiv. Offensive und hinhaltendes Gesecht!

Zweites Rapitel.

Die Offenfive.

Das äußerliche Mertmal und barum bas Biel fur ben Sieg ift: ben Begner mit Bewalt von bemienigen Gled Erbe gu vertreiben, auf welchem er fich behaupten will. Bede Rampfes= thatigfeit einer Truppe beruht auf ber Anwendung entweder ihrer Stoffraft ober ihrer Wiberftandefraft. Beibe aufammen bilden die Schlagfähigfeit einer Truppe, Diejenige Gigenichaft, melde fie erft gur Truppe macht, und mit beren Bufammen = brechen die Ernove ale folde felbit vernichtet ift. Stoffraft und Wiberftanbefraft treffen alfo in jedem Rampfe aufeinander, um fich gegenseitig gu gerftoren; mo ber Ueberichuß an Schlagfähigfeit bleibt, ift ber Sieg. Um ben Sieg ju erringen, ift es baber nöthig: in einem gegebenen Moment an einem gegebenen Ort ftarfer gu fein, ale ber Genner.

Diese größere Stärke wird erlangt: entweder durch die physische resp. numerische ober durch die moralische Ueberlegenheit der einen Truppe über die andere, womöglich durch die Vereinisgung beider.

Die vorhandene Summe diefer Eigenschaften repräsentirt die Stoffraft der Angriffe, wie die Widerstandsfraft der Bertheidigungetruppe. —

Damit eine Ungriffs-Truppe bas Magimum ihrer Stoffraft auch wirflich entwickeln, diefelbe überhaupt ausnuten fönne, muß fie eine Formation haben, welche den Unforderungen entspricht:

ber größtmöglichsten Beweglichteit: benn nur in ber Borwartsbewegung beruht die Möglichkeit des offensiven Berfahrens überhaupt; ferner

ber größtmöglichsten Sicherung gegen bas feindliche Feuer: benn bieses ift ber gefährlichste Feind ber Offenssive, weil es bie Stoffraft bes Angreifers (physische und moralische) am intensivsten schädigt, ihn zum Stuten,

Burudgeben, Scheitern bringen tann, ebe er ben enticheis benben Buntt erreicht; enblich

ber größtmöglichsten eigenen Baffenwirkung jedenfalls im Moment bes Einbruchs, wenn angängig auch schon vorher: benn nur die eigene der Bertheidigung überslegene Thätigkeit in dieser Richtung vermag dem Angriff den Character des Gewaltsamen zu verleihen, ohne welchen er ja keinen wirklichen "Sieg" erlangen kann.

Die alte Tattit entsprach biefen Unforberungen burch eine Maffenorbnung; entweber in Linie ober in Colonne.

Die Revolutionsfriege ließen die Einzelordnung - ben Tirailleurschwarm - hingutreten.

Die Massenordnungen, wie sie sich durch den napoleonischen Ariege entwickelt und bis zu der letzten Ariegsära behauptet hatten, entsprachen mehr oder weniger allen, oder doch relativ der einen etwas mehr, der anderen etwas weniger, jenen allgemeinen Anforederungen an jede Offensiv-Formation nach Maaßgabe der existierenden Bewassnung!

Die Einzelordnung erscheint in dieser Zeit neben ihnen, als eine Gulfsformation, nothwendig geworden mehr durch die veranberte Kriegführung (Terrainbenutung) im Großen, als durch die Baffen.

Die hin und wieder auftauchenden Bersuche diese Einzelordenung zur Hauptform zu machen, scheitern in den eigentlichen Revolutionskämpfen an der mangelhaften Qualität der ersten Unternehmer und werden später nicht wieder aufgenommen, weil sie noch nicht nothwendig sind. Trothem kann 3. B. das Gefecht von Saalseld als ein lediglich durch die ofsensive Einzelordnung gewonnenes bezeichnet werden.

Seit den ersten Fortschritten der neuen Baffentechnik arbeitet sich diese Form immer mehr in den Bordergrund; die gezogenen Gewehre verleihen ihr (1859) die Gleichberechtigung mit der Massensordnung; die hinterlader (1870/71) die Ueberlegenheit.

Das Factum fteht — im Gegenfat zu allen früheren Kriegesericheinungen und Theoricen — unbeftreitbar fest:

Der factifche Ginbruch in Die feinbliche Stellung (im freien Felbe, wie in Lifieren) ift im Rriege 1870/71 überall

und überall lediglich durch Schützenschwärme erfolgt, mehr ober weniger nahe gefolgt nur von geschlossenen Linien ober Kolonnen!!

Bir muffen baher fagen:

Die Ginzelordnung ift bie fattifch einzige Rampfformation ber Infanterie geworden.

Wir seinen hier den Ausbruck Einzelordnung dem Ausbruck Massendnung gegenüber und verstehen unter dieser biesenige Formation einer Truppe, wo der einzelne Mann seinen bestimmten, nicht zu verlassenden Plat, unter jener aber eine Formation, wo der einzelne Mann nur seinen im Allgemeinen angewiesenen, aber innerhalb bestimmter Grenzen nach eigener Initiative wech selnden Plat hat.

Die Ausbrücke Massen und Einzelordnung find um beswillen ben sonst wohl üblichen "geschlossene und zerstreute oder aufgelöste Ordnung" substituirt, weil einmal jene beiderseits gemeinte Schützenssormation doch häusig auch eine recht geschlossene sein kann und weil andererseits doch auch niemals die wirkliche Aussösung der Ordnung durch dieselbe gestattet werden soll.

Das sind Worte: für die Debatte, wo man sich versteht, nebens sächlich, für die Praxis aber doch nicht ganz werths und bedeustungslos.

Es bedarf keiner weitergehenden Auseinandersetzungen, um zu constatiren, daß die Sinzesordnung jenen drei oben genannten Grundsanforderungen an die offensive Formation mehr und besser entspricht, als jede Massenordnung.

Auch waren es schwerlich Bebenken in dieser Richtung, welche ber allgemeinen und schon viel früheren Annahme dieser Formation für den Infanterieangriff entgegenstanden.

Der eigentliche Gegengrund vielmehr lag wohl nur in ber, wenn auch nicht ausgesprochenen, so boch inftinctiv empfundenen Unmögslichkeit mit den Ausbildungsmitteln jener Zeit der Uranforderung des Angriffs: der Stoßfraft zu genügen. Einmal sormell glaubte man dem numerischen Bedürfniß durch Schützen nicht entsprechen zu können und andrerseitst traute man der moralischen Kraft der ausgelösten Ordnung nicht viel zu. Das lag in der Tradition der

Beit und die Tradition verhindert öfter als man glaubt, das Ei des Kolumbus ju finden.

Erst seit man in der Ausbildung anfing, einen Werth auf die individuesse Entwickelung des einzelnen Mannes zu legen, wurde das Hervortreten der Einzelordnung unter den taktischen Formationen möglich und umgekehrt datirt diese Werthlegung erst aus der Periode, wo die Bervollkommnung der Wafse anfing die Einzelordnung mehr und mehr nothwendig werden zu lassen.

So erganzten sich — wie es ja wohl meist in menschlichen Dingen geht — Bedursnig und Mittel der Befriedigung einander und eins förderte das andere, bis zum heutigen Standpunkt der Sache, wo es gilt die bewußte lette Hand an das Mittel zu legen.

Wie das geschehen muß, darüber hat die Streitlitteratur der letzten Jahre und die Kriegserfahrung so viel erschöpfendes Material jusammengetragen, daß darüber wohl schwerlich noch etwas Neues zu sagen ware, nur die ordnende Sand fehlt noch daran.

Den allgemeinen — ju allen Zeiten gultigen — Grundfagen über ben Angriff muß auch diese Ordnung selbstwerftandlich entssprechen. Auf sie muffen wir baber zunächst einen furzen Rucklick werfen, so viel bes alt Bekannten babei auch wiederholt werden mag.

Beber Ungriff hat brei Stabien ju burchlaufen:

bie Beit ber Borbereitung,

den Moment der Durchführung und höchsten Unfpannung und

bie Beriode ber Abfpannung und Retablirung. Es genugt diese Stadien zu bezeichnen, die inneren Grunde für ihre Existenz bedurfen mohl hier keiner Erörterung mehr.

Borausgeschickt sei nur, um Migverständnissen vorzubeugen, daß ber Ausbruck "Borbereitung des Angriffs" hier nicht spnonym gebraucht ist mit "Einleitung des Gesechts."

Die Einleitung bes Gefechts, bestimmt: sich über Feind und Terrain zu orientiren, Zeit zum Ausmarsch zu gewinnen, sich über ben Gesechtszweck und die zu verwendenden Mittel dazu (Truppenseintheilung) schlüssig zu machen, gehört nach unserer früher gemachten Eintheilung zu den "hinhaltenden" Gesechten. Für das Folgende ist diese Periode als verstoffen anzusehen und unter "Bor-

bereitung" nur der erfte Schritt eines nach Richtung und vorhans benen Mitteln gang bestimmt vorgezeichneten Angriffsstoßes verftanden. --

Wenn irgend wo in friegerischen Dingen eine bewußte Billensenergie als die nothwendigfte Bedingung des Erfolges angesehen werden muß, so tann man fagen, ift dieser Sat für den Angriff, die friegerische Sandlung katerochen, geltend.

Unter diesem Gesichtspunkte muß daher wesentlich basjenige betrachtet werden, was sich auf eine Theorie des Angriffs und seine praktische Durchführung beziehen soll.

hier maren also zunächst diejenigen Clemente naher zu beshandeln, welche für diese Energie maggebend find.

Bu ihnen gehören in erfter Linie: Alarheit bes Urtheils! Alarheit in doppelter Richtung: sowohl in Bezug auf das zu erstrebende Ziel, als in Bezug auf die dazu zu verwendenden Mittel!

Es könnte scheinen, daß das so selbstverständlich wäre, daß eine besondere Erwähnung kaum nothwendig. Und doch, wer mit Aufsmerksamkeit die Kriegsgeschichte studirt: wieviel unnütz verschossenes Pulver, wieviel unnütz geopsertes Menschenblut wird er sinden — aus Mangel an Klarkeit.

Ein gut Theil aller in einem Kriege vorgefallenen Gefechte — in alten und neuen Zeiten — ftellt sich bem Kritiker bar, als von beiben ober boch von einer Seite: ohne Ueberlegung begonnen, ohne Energie burchgeführt, ohne Nuten abgespielt.

Es sind das nicht die hinfaltenden, die orientirungsuchenden Gesechte, die ihren wirklichen Zweck, ihren reellen Nuten haben; es sind vielmehr jene Bataillirungen, zu denen ein Führer sich jedesmal verpflichtet glaubt, wenn er den Feind sieht, und die so oft von durchgehenden Avantgarden begonnen sind, ehe man sich Rechenschaft gegeben, was man denn eigentlich damit erreichen will und kann, ehe man sich gefragt, ob sie nicht gar dem Ersolg im Ganzen nur nachtheilig werden können u. s. w. und die dann von der solgenden Truppe sortgeführt werden müssen, weil es in kriegerischen Dingen mehr als sonst richtig ift, daß wer Agesagt, auch B sagen muß. Glücklich dann noch, wenn solches "Herungeschieße" mindestens "unsentschieden" endigt, oder wenn berzenige, der unklar begonnen, minsentschieden" endigt, oder wenn berzenige, der unklar begonnen, minsentschieden" endigt, oder wenn berzenige, der unklar begonnen, minsentschieden" endigt, oder wenn berzenige, der unklar begonnen, minsentschieden"

beftens im Berlauf ber Sache, Energie und Mittel findet, fie gu einer Entscheidung ju wenden. Immer aber tein Bortheil! .

Darum ift im Kapitel von Offenfive und Defenfive verlangt, baß ein Führer ein Gefecht, bas tein positives für ihn erreichbares Kriegsziel in Aussicht stellt, vermeibe! Darum wird hier an bie Spite bas Verlangen gestellt, baß wer sich zur Offensive entschlossen, bazu mit aller äußerster Energie auch alle ihm zur Ber-fügung stehenben Mittel benute!

Auch bas scheint selbstverständlich: und boch, wieviele Offensivstöße sieht man geführt, mit halben, viertels Rraften, mit ber so falschen Exercierplat Theorie ber Wieberholungsmöglichkeit burch bas zweite Treffen, und ber nicht minder falschen Lehrbuchstheorie von ben zurückzuhaltenden Reserven.

Es ift hier ber Moment mit kurzen Worten auf die Wichtigkeit ber Einleitungs= (verschieden von der Borbereitungs=) Periode bes Angriffs zu kommen, deren Formen und Berfahren im Kapitel vom hinhaltenden Gefecht abzuhandeln find.

Mehr als je, treibt die so colossale Wirkung des Artillerie- und Infanterieseuers die einmal ins Feuer gekommenen Massen zu einer raschen Entscheidung, mehr als je also bedürfen ihre Führer eines raschen Entschlusses, mehr als je müssen andrerseits die Massen zurückgehalten werden, bis dieser Entschluß gefaßt ist. Dazu bleibt nur die Zeit der Einleitung, die Möglichkeit einer spätern Abanderung ist viel, unendlich viel beschränkter als früher.

Ift einmal ber Entschluß, so ober so, gefaßt, so ist bamit ber Führer auch in bas "entweber — ober" ber Entscheidung getreten, ber Burfel im Rollen, ber aburtheilen foll, für ober gegen ihn.

Bon biefem Moment kann und barf von keinem Bögern, keiner Salbheit mehr bie Rebe fein. Für ben Führer einer Angriffstruppe liegt in feinem "bort" und "jett" ber Erfolg ober Nichterfolg unwiderruflich, unabanberlich beschloffen!

Das ist es, was in der Einleitungs Beriode abgemacht sein will, und was sie für den Führer des Angriffs zur entscheidens ben macht.

Der Entichluß ift gefaßt, nun ju ben Bebingungen feiner Durchführung.

In einem bestimmten Moment, an einem bestimmten Bunfte, Reue Susanterie. Sattit.

bie numerische und moralische lleberlegenheit über den Feind zu haben, war oben als Grunderforderniß: Beweglichkeit, Sicherheit, Baffen - Wirksamkeit der Formation als Mittel zur Erlangung des Sieges gefordert worden.

Man muß ben Angriff auf ein Ziel führen; man muß ihn auf bem kurzeften Wege und ohne Aufenthalt führen; man muß ihn mit aller bisponiblen Kraft führen!

Das sind die drei Grundsate, welche aus dem allgemeinen Anspruch, sich als nothwendig für die specielle Durchführung ersgeben.

Mit aller disponiblen Kraft! Man ift zum Angriff nie gu ftart, benn man fann nie genau miffen, auf welche Rrafte man ftogt und in welchem Moment ber Bertheibiger zu einem Wegenftog übergeht, ben nur ein apathischer Begner gang unterlaffen wirb. Reber abgewiesene Angriff aber übt einen bemoralifirenden Ginfluß auf ben Angreifer felbft, und die Möglichfeit einer Erneuerung bes Angriffs mit frifchen Rraften, welche allein ber Nichtverwenbung ber gangen bisponiblen Rraft auf einmal ju Grunde liegen fann, wird durch erfte, ungludliche Berfuche nur immer mehr erfcmert. Für die gludliche, wie für die ungludliche Chance bee Ungriffe ift es beffer, wenn alle Rrafte concentrirt find, ber phyfifche Drud und ber moralische Schwung wird baburch erhöht und bie Befahr vermindert fich bireft und indireft, wenn die Daffen in einer Sand vereinigt bleiben. Die Infanterie, welche ftebenben Fußes fechten fann, ift nicht nothwendig, wie die Ravallerie, nach einem abgeschlagenen Angriff: hors de combat! um fo weniger, je numerifch ftarter fie ift. Die Referve alfo, welche eine fturmenbe Infanterie gurudlagt, foll barum möglichft fcmach fein, nur beftimmt, wenn die Berhaltniffe fo liegen, ihr ben Ruden gu beden, vielleicht ein allzu nahes Defilee offen zu halten; am vortheilhafteften ichon wenn biefelbe ber Infanterie burch andere Baffen geftellt merben fann.

Ein Angriff mit partiellen Rraften forbert ben Gebanken an bie Möglichkeit bes Richtreuffirens heraus. Run mag ber Führer im innerften Gemuthe fich bie ungunftige Chance spiegeln

und im Boraus an Mittel benken, sie auszugleichen; die offensive Truppe aber, die den Gedanken des Rückzuges denkt, ist schon halb gesichlagen. Möglich, daß der Angriff nicht reufsirt, unmöglich aber, daß die Truppe zuruckgeht. Das Schwert schneidet oder es zersspringt, die Truppe siegt, oder es sind nur ihre Trümmer zussammenzulesen.

Bu einem Angriff in solchem Geifte gehört die ganze disponible Kraft — sonst ist es nicht ein Angriff, sonst ift es ein Avanciren jum Probiren, mit balb darauf reimendem Retiriren.

Muf bem fürzeften Wege und ohne Aufenthalt! Es miberftrebt naturgemäß ber Energie und bamit ber Chance ber Enticheibung, wenn das Angriffsobject erft auf Umwegen erreicht werden foll. Rafchheit in ber Durchführung ift ein Saupthedingnig bes Erfolgs, bem wiberftreitet aber jede Abweichung von ber graben Direction bes Unlaufe aufe entichiedenfte. Go vortheilhaft es fein mag, ben Angriff auf bie Flanke bes Gegners zu richten, fo bestimmt verlangt werden muß, daß bies ftete gefchehe, wo man vorher, 3. B. in ber Ginleitungsperiode bie Borfehrungen bagu - ungefehn und unbeschoffen - treffen fann, niemals ohne Nachtheil für ben Erfolg barf folches Biel burch eine Schrägbewegung im feindlichen Feuer ober gar eine nachträgliche zeitraubende Formationsveranderung ber Angriffstruppe, wenn fie icon engagirt ift, erftrebt werben. Unordnung wird im verheerenden Ginfchlagen ber Befchoffe bie unausbleibliche Folge eines folch' erfünftelten Berfuches fein, Stuten, Stoden unvermeiblich werden und ber aufmertfame Bertheibiger wird folch' gefährlichen Moment zu einem boppelt verberblichen Begenftog benuten. Grade-aus, vorwarte! ift beim Angriff bas Wort und nur bas einzige - bas feines moralifchen Impulfes auf bie Mannichaft gewiß ift.

Auf ein Ziel! Nur was zunächft zu erreichen, darf dem Angriff als Object gegeben werden. Nichts kann verderblicher werden, als vorhergegebene Bestimmungen über ein Zweites, ehe noch das Erste erreicht ist. Die Borausbezeichnung bessen, was geschehen soll, "wenn" das erste Angriffsobject genommen, ist ebenso voreilig, als etwa die gleichzeitige Bertheilung der disponiblen Angriffskräfte auf hintereinanderliegende Ziele.

Beber Angriff hat nur ein Objeft auf einmal, was weiter wird, ift Sache weiteren Befehle.

Die richtige Befchränfung in ben zu erreichenden Zielen ist Pflicht ber oberen Führung, Pflicht ber ausführenden Truppe aber ift es, diese Beschränfung zu achten.

Ein offensiver Rampf, der mit bewußter Energie geführt werben soll, diesem schroffen Gegensatz gegen den bloßen Elan, muß rudweise vorschreiten, von einem Ziel zum andern. Es ist des Abstrannungsmoments gedacht, der naturgemäß jedem Angriff und der damit verbundenen äußersten Anspannung folgen muß und wird. Ehe dieser Trägheitsmoment nicht überwunden ist, kann, darf eine klare, sichere Führung nicht zur Lösung weiterer Aufgaben schreiten.

Die Truppe aber, die diese natürlichen Absate ignorirt und bruchftückweise überspringt, erweist sich nicht als so manövrirsest, wie es verlangt werden muß. Das blinde Nachstümmen über eine genommene Position, das unbekümmerte Drauflosrennen ohne Rücksicht auf den Nachbar — gar mannichen Lorbeer hat es gepflückt, aber auch gar mannichen Ersolg compromittirt; manchen Rückschlag eingetragen: dem Durchgänger hat's nur das Leben, der Armee aber den Sieg gekostet!

Drum nur: ein Biel! auf einmal.

Soviel im Allgemeinen und nun zu ben speziellen Formationen für die verschiebenen brei Stadien eines Angriffs.

I. Das Stadium ber Borbereifung.

Bereits in der feitherigen Gefechtslehre galt die Regel: Die Borbereitung eines Angriffs durch Gefchute und Schutenfeuer führen zu lassen. Weniger die Form an fich also, als vielmehr die Starte und die Art ber heranführung der zu diesem Zwecke beftimmten Truppen wird uns hier zu beschäftigen haben.

Der alte Grunbsat, immer nur so wenig Schützen als möglich aufzulösen, immer nur soviel als für ben verlangten Zwed bringend nothwendig "aus der hand zu geben", wie charakteristisch genug für die Epoche der Kunstausdruck war, hat zuerst von allen früheren Maximen durch die verbesserte Bewaffnung eine Lücke bekommen.

In der That, der Zuwachs an Kraft, welchen die Defenfive

burch die befferen Schuftwaffen gewonnen hatte, außerte fich junächft in der erhöhten Rothwendigfeit der Borbereitung überhaupt und daraus folgend in der erhöhten numerischen Rraftentwickes lung, zu welcher biefelbe fich gezwungen fab.

Die früher für fo wichtig gehaltene Regel ber nur allmähligen Verftärtung einer Schützenlinie erwies sich baid in praxi als gefährlicher und verluftreicher, wie die Auflösung ausreichender Kräfte gleich von Hause aus, b. h. vom Eintritt in bas feindliche Gewehrseuer an.

Diefe Regel an bie Stelle ber alten gefett, wurde es fich nunmehr um die Frage handeln, was ift eine ausreichenbe Starte?

Ungefichts ber an Wiberftandefraft gewachsenen Defenfive muß hier bie Untwort wohl lauten: fo viele Gewehre ale nach bem Terrain nurirgend zu wirkfamem Gebrauch tommen tonnen.

Benn eine Borbereitung bes Angriffs wirklich wirkfam sein b. h. ben Bertheidiger physisch und moralisch erschüttern soll, so ist die Grundbedingung bafür, daß sie vom Moment ihres Beginns bis zum Moment bes Einbruchs ununterbrochen ist. Erfolgt der lette Anlauf erst eine gewisse Beit nach dem abgerissenen Borbereitungsseuer, so kann dieses möglicherweise den Vertheidiger materiell geschwächt haben, von einer Erschütterung d. h. einem moralischen Effekt aber wird mindestens bei einer guten Truppe nichts mehr zu fühlen sein. Im Gegentheil das saktisch oder scheindar zum Schweigen gebrachte Angrissseuer wird ihren Muth gehoben haben.

Da nun beim heutigen hinterlader das Feuer eines jeden Schüten als ununterbrochenes bezeichnet werden kann und jeder einzelne zum freien ungehinderten Gebrauch seines Gewehrs in der Bewesgung etwa 11/2 Schritt benöthigt, so ergibt sich als größtmögliche zu erstrebende Stärke der Borbereitungstruppe, im Allgemeinen die Ziffer von je einen Mann auf anderthalb Schritt der Angriffsfrontsbreite. Diese Rechnung wird aber auch gleichzeitig — abstrahirt von der später zu berührenden Berlustfrage — die Maximal stärke der zur Vorbereitung zu besignirenden Schützen repräsentiren. Da es sich in diesem Moment nur lediglich um das zu entwickelnde Feuer handelt, wird jeder in der Schützensinie placirte Mann, der aus Mangel an Raum diesen Zweck nicht erfüllen könnte, für das

Bange gradegu fchablich, indem er nur unnuger Beife ben Stoff zu Berluften vermehren wurde.

Es wurde fich nunmehr darum handeln, zu ermitteln wie groß benn die Angriffsfrontbreite eines Truppentheils von einer gemiffen Stärke fein kann, darf ober muß.

Um bies zu konnen, muffen wir auf eine andere Seite ber Anforberungen zuruckgreifen, welche an bas ben Angriff vorbereitenbe Feuer zu ftellen ift.

Es war oben die Ununterbrochenheit nothwendig befunden vom Moment des Beginns bis jum faktischen Einbruch. Der Moment des Beginns muß jest näher dahin präzisirt werden, daß darunter dem Zwede der beabsichtigten Erschütterung des Gegners entsprechend, nur der Zeitpunkt verstanden werden darf, in welchem (wie? davon später) die Vorbereitungstruppe die für ihre Baffe wirksamste Entfernung vom Vertheidiger erreicht hat. (Gründe hierfür sind wohl nicht erst anzugeben nöthig.)

Wie die Bewaffnungsfrage heutzutage steht, würde dies also etwa die Entsernung von 400-200 Schritt vor der intentionirten Einbruchsstelle repräsentiren.

Run liegt es in ber Natur bes Menschen, bag eine gegenseitige ununterbrochene (Schnellfeuer) Beichiegung auf fo nahe und mirtfame Entfernung (benn ber Bertheibiger muß gleich gut bewaffnet vorausgefett merden) auch von ber beften Truppe nur wenige Dinuten ausgehalten werden fann. Gelbft abftrahirt von ben fattifchen, oft gar nicht einmal im Berhaltnig jum Munitioneverbrauch ftebenden Berluften ift ber moralifche Ginfluß eines folchen Feuers auf bie Rerven berart, bag binnen furgefter Beit eine Enticheibung aus biefer Excitation hervorgehen muß. Für die angreifende Truppe fann — ba die Theorie boch nicht von ber Annahme ungunftigerer Buftande bei bem gunftiger fituirten Bertheibiger ausgehen und fein Davonlaufen annehmen barf - baraus nur nach verhältnigmäßig fehr furger Zeit ber Impule jum Drauf! - ober jum Rehrt! refultiren. - Für ben einen, wie ben anbern Fall ift es also nothwendig, daß die jum Angriffftoge bestimmte Saupttruppe bei ihren vorbereitenden Schützen (bie allein zum Drauf nicht ftart genug) in ober beffer noch furg vor diefem Moment eintrifft.

Andrerseits hat diese haupttruppe aber das sehr natürliche Interesse, nicht früher bei ihren vorbereitenden Schützen d. h. in dem Rayon der Massenverluste für sie anzukommen, als die deren Feuer einige Zeit und womöglich bis zu jenem Moment der wahrscheintlichen Kriss gewirkt hat.

Bis zu diesem Moment wird fie bestrebt sein, so weit als irgend möglich aus dem Bereich der feindlichen Feuerwirkung fern zu bleiben und aus diesen beiden sich widerstreitenden Bestrebungen resp. Nothwendigkeiten heraus, ergebt sich dann der Abstand, welschen die Haupttruppe von der vorgeschobenen Vorbereitungstruppe haben darf.

Nimmt man als Erfahrungssatz aus bem letten Kriege an, baß ein gegenseitiges Schnellseuer, wie es oben vorausgesetzt ist, fügslich nicht über fünf Minuten bauern kann, ohne zu einer Krists zu führen, so ergibt sich als ursprünglicher Abstand ber Hauptmasse von ber Borbereitung in bem Moment, wo diese beginnt, eine Entsfernung von maxime 500 Schritt.

Ift bas Terrain volltommen frei, so wird die haupttruppe auch bis zum entscheidenden Moment, wo sie durch den Beginn des Schnellseuers vornen gezwungen ift, diesen Abstand zu verfürzen, dies nicht gethan haben. Sei es aber auch selbst, daß sie auf ca. 300 Schritt der ersten Schützenlinie folge, so wird doch immerhin die Eindoublirung eines Zwischengliedes zwischen sie und die nach der oben angegebenen Theorie in einer Linie entwickelten Schützen (1 auf $1^{1/2}$ Schritt) nothwendig werden.

Der Anmarsch jener Linie bis auf wirksame Schuftweite wird nämlich naturgemäß nicht ohne, vielleicht sogar sehr erhebliche Berluste geschehen können, zu beren sofortiger Ergänzung, wenn eben die Borbereitung ununterbrochen sein soll, das Material vorhanden sein muß.

Je nach ber geringeren ober größeren Dedung, welche bas Terrain ber Annäherung an ben Feind bietet, muß auch biefes Soutien stärker, ober kann schwächer sein. Es kann als ein praktisch bewährter und in allen Theorien aufgenommener Ersahrungssatz hingestellt werden, daß das Soutien mindestens die halbe bis zur gleichen Stärke mit ber Schützenlinie haben mufse. Wenn aber nun diefen vorweg vom Ungriff in Unspruch genommenen zwei Linien, welche beibe boch eigentlich nur ber Borbereitung bienen, ber nöthige Impuls zur Durchführung gegeben werben soll, so ift als Minimum dazu eine Haupttruppe von gleicher numerischer Stärke wohl als unzweifelhaftnothwendigzu bezeichnen.

Auf biefem Umwege ber Beburfniffrage für die einzelnen Momente bes Angriffs kommen wir benn alfo wieder bei bem Ausgangspunkt von ber Angriffsfrontbreite einer bestimmten Truppenftarte an.

Diese Normalangriffsbreite ergibt sich barnach aus ber Berechnung, bag eine Angriffstruppe: \frac{1}{2}-\frac{2}{3}\ ihrer Gesammts stärke als Haupttruppe, \frac{1}{2}-\frac{2}{3}\ ihrer Gesammtstärke als Borbereitungstruppe zu verwenden genöthigt ift und daß wiederum von ber Bortruppe: \frac{1}{2}-\frac{2}{3}\ ihrer Stärke je ein bis ganderthalb Schritt Breite repräsentirt.

Mit andern Borten und auf unfere bestehenden Berhaltnisse angewendet heißt das: die Normalangriffsfront eines Bataillon's foll im freien Terrain 300 Schritt nicht überschreiten!*)

Bu bemerten bleibt babei junachft noch, bag bei biefer gangen Berechnung bas britte Stadium bes Angriffs noch gang außer Unfat geblieben ift. Wir werben fpater barauf zuruchzukommen haben.

Aus dem zur Erlangung dieses Resultates eingeschlagenen Wege ergibt sich serner, daß die Normalangriffsbreite einer bestimmten Truppe in gleichem Berhältniß mit der Deckungsdarbietung des von ihr zu durchschreitenden Terrains wächst. Mit anderen Worten: je mehr Deckung das Terrain bietet, desto näher kann die Haupttruppe der Borbereitungstruppe solgen und besto geringer werden die zu ersetzenden Verluste derselben sein; je mehr dies beides der Fall, desto überssüsssischen, mindestens desto schwächer können werden: die einzudoublirenden Soutiens; was man an diesen erspart, kann ev. zur Verstärkung der Vorbereitung verwendet werden, die ja prinzipiell so start als möglich sein soll; da aber in der Vorbereitung jedes Gewehr wirksam sein soll, kann und wird diese Verstärkung nur in Form einer Frontverbreiterung auftreten.

^{*) 200} Gewehre zur Borbereitung; 200 zum Soutien; 400 zur Haupttruppe; bazu Chargen und Ausfall, gleich: Rormalbataillonsstärke.

Wir kommen damit auf den Einfluß des Terrains auf den Unsgriff und damit auf die andere Seite der — wie oben bemerkt — mit Bezug auf das Vorbereitungsstadium zu lösenden Fragen: die Urt der Heranführung.

Die in Diefer Richtung anzustellenbe Betrachtung wird uns naturgemäß auch auf die Bestimmung ber Maximalgrenze ber offensiven Frontbreite einer Angriffetruppe fuhren.

Wenn wir in diefer Untersuchung ben schwierigsten Fall, das freie Terrain, zu Grunde legen, so wird damit die Frage für die Art der Borführung einer Schützenlinie — und nur um eine solche handelt es sich hier — auch für die günftigeren Falle eines mehr oder weniger coupirten Terrains gelöst fein.

Setzen wir das zu erreichende Ziel, die Grenze, von welcher an das Schnellfener beginnen soll, auf 300 Schritt von der feinde lichen Hauptstellung.

Drei Varianten find in ber Theorie vorgeschlagen resp. in ber Brazis benutt worben, um eine ftart beschoffene Schützenlinie bis an jenes Ziel herangubringen.

Das Borgehen ber ganzen Linie in einem Buge, ohne zu feuern, ober mit Feuer; bas fprungweise Borgehen ber ganzen Linie mit abswechfelnbem Sinwerfen und Feuern auf Befehl; bas bruchftudweise Borgehen ber Linie unter abwechsfelnbem Feuerschutz ber liegenben Theile.

Für alle drei Barianten kann die möglichste Beschleunigung der Bewegung, also soweit angängig die Anwendung des Laufens und das prinzipielle hinwerfen bei jedem gezwungenen oder freis willigen halt, als allgemein nothwendig anerkannt und deshalb auch hier nicht mehr debattirbar, vorausgesett werden.

Das rasche Borgehen ohne Aufenthalt und ohne Feuer muß unbedingt als das zweckentsprechendste Berfahren anerkannt werden — soweit es durchführbar erscheint.

Mehr aus, in ber inneren Natur bes Menschen liegenden, als vielleicht aus äußerlich zwingenden Gründen ift bieses Bersahren aber nur bis zu einem gewissen Grade — man lasse sich nicht buch einzelne besonders begünstigte Ausnahmen tänschen — anwendbar.

Bon berjenigen Entfernung vom Feinde an, wo die Berlufte in ber Schützenlinie, namentlich burch Infanteriefeuer anfangen, nichts mehr rein zufälliges zu sein, wird die Borwartsbewegung in diefer Form schwierig werben, fich verlangsamen endlich ins Stoden kommen.

Ein Mittel über bas erste Stadium dieser Schwierigkeit fortzustommen, wird darin liegen, selbst das Feuer eröffnen zu lassen. Boraussichtlich ohne irgend nennenswerthe Wirkung auf den Feind, wird es doch einen gewissen animirenden Gindruck auf die Leute üben, die sich nun mindestens in der Vorstellung dem Feinde nicht mehr wehrlos gegenüber sehn.

Die Gefahr liegt nur darin, daß dieses prinzipiell vereinzelte Feuer ein allgemeines wird und badurch das Stugen in der Bewegung, welches vermieden werden soll, sich eher vergrößert und schließelich der Natur des Feuergesechts entsprechend, zu einem Stehenbleiben ausartet.

Wir sind hier, wenn ja etwas Praktisches geförbert werden soll, mehr als irgendwo genöthigt, mit der Natur des Menschen zu rechenen. Gine Theorie, welche nur auf dem: das kann, das darf, das soll nicht sein! sußt, riskirt in der Praxis allzuherbe Niederlagen, als daß man nicht vorziehen sollte, in der Friedensgewöhnung eher zu geringes als zu hohes Gewicht auf die moralische (Begeisterungs-) Seite der Dinge zu legen.

Das muß Beranlaffung werben in ber Friedensschule schon, die im Prinzip ja vielleicht beste Art, auf basjenige Maaß abzuschwächen, welches wohl unter allen Umftanden verlangt werben kann.

Bon biesem Standpunkte aus würden wir geneigt sein, die Regel dieses Borgehens und zwar ohne Feuer unbedingt sestzuhalsten, im Artillerieseuer und bis in die erste Sphäre des Infanterieseurs hinein. Mit andern Worten: die zur Borbereitung bestimmte Truppe soll ausschwärmen, wenn sie die Zone des auf sie gerichteten Artillerieseuers erreicht (ob gleich ganz oder nur theilweise ist gleichgültig, jedenfalls muß die Auslösung der ev. Theilsoutiens ersolgt sein, ehe sie das Ziel auch nur der seindlichen Artillerie werden können); sie soll ohne zu seuern, so rasch als mögelich avanciren, dis sie in dem auf sie gerichteten Insanterieseuer ans gelangt ist; oder

die Borbereitungstruppe legt die Entfernung vom

Auftreten bis auf 1000 ober 800 Schritt, wenn möglich 600 Schritt vom Feinde in einem Zuge zurud!

Es ift bei dieser letteren Fassung absichtlich das Feuer nicht erwähnt, besser, wenn es unterbleiben kann, wenn nicht, so ist damit nichts verloren, solange nur es nicht ausartet, und nur in irgend einer befohlenen Form sich hält.

Bon jener Zone an, wo, um den Ausdruck zu wiederholen, die Berluste durch das Infanterieseuer des Feindes nichts Zufälliges mehr haben d. h. von wo man den Gegner (mindestens seine Aufstellung) klar erkennen und von ihm klar gesehn werden kann, wird wohl unter den meisten Berhältnissen auch die eine oder die andere Art des allmähligen Borgehens Norm werden mussen.

Jebe von den beiden oben ermähnten Arten dieses Borgehens bietet unbestreitbare Bortheile, das "sprungweise im Ganzen" gibt größere Garantie der Ordnung; das "bruchstückweise" größere Sichersheit. Wenn wir uns hier entschieden für das bruchstückweise Avansciren aussprechen, so geschieht dies weniger aus Beranlassung der mehr oder weniger triftigen Gründe, welche die Theorie bis jetzt dassür aufgestellt hat (Feuersekundirung) als auf der Basis solgender Betrachtung.

Wenn man von der feither im Allgemeinen gu Grunde gelegten Unnahme eines Ungriffs einer verhaltnigmäßig fleinen Truppe abftrahirt und die Berhältniffe eines von mehreren Bataillonen nebeneinander auf baffelbe Biel gerichteten Ungriffe ine Muge faft, fo ift flar, bag bie gur Borbereitung eines folden Angriffe beftimmte große Schütenlinie im garm und Gewühl bes Rampfes nicht mehr einheitlich burch Befehl ober Signal geleitet werben tann. Bu biefen außeren Schwierigkeiten gefellen fich andere Grunde, welche für lange Linien boch immer bas bruchftudweise Borgeben gur Rolge haben werben. Der feindliche Wiberftand wird nicht immer auf ber gangen Frontbreite ein gleich intenfiver fein, bas auf ben verschiebenen Stappen bes Borrudens bem Angriff entgegengefette Feuer bes Gegnere wird bald bier, bald bort oft nur auf menig Augenblide vielleicht gefdmacht fein: eine gludlich eingeschlagene Granate, eine jufällige Erponirung eines Theils ber feindlichen Bertheidigungslinie rafch benutt, tann balb an biefem balb an jenem Buntte ein Borwärtsbringen begünftigen, mahrend in demfelben Augenblick ein solches an einer andern Stelle doppelt schwierig sein würde; selbst auch die scheinbar freieste Ebene wird balb hier, bald dort kleine Terrainbegünstigungen zum Borgehen bieten, welche ein intelligenter Angreifer benutzen wird und muß u. s. w. So entsteht bei einer größeren Linie schon instinctiv und weil der Impuls der einen Stelle sich nicht so rasch auf alle anderen übertragen läßt, ein bruchstückweises Borgehen als naturgemäßestes Berfahren. Was aber hier ganz zweisellos eintritt, hat auch bei kürzeren Linien sehr häusig seine volle Bercchtigung, ja wird auch bei ihnen oft noth wendig werden.

Selbst bei einer Frontentwickelung von wenig hundert Schritten wird es bei commandogemäßem Borlaufen und hinwerfen einer ganzen Linie geschehen, daß auch im scheindar freisten Terrain die eine oder andere Gruppe ihr Feuer gegen den Feind höchst unerswartet durch eine vorher nicht geahnte Mulbenform maskirt sieht u. f. f.

Was also grundfählich für größere Frontbreite ftatuirt werden muß, wird auch am besten bier als allgemeine Regel adoptirt werden.

Zwei Gründe sind es wohl wesentlich, welche die Kritik zu Gunsten des sprungweisen Borgehens im Ganzen gegen das bruchstücks weise Avanciren vordringen kann. Siumal wird sich der moraslische Impuls des Borwärts durch gemeinsames Aufstehen und Borlausen leichter fortsetzen, die Schwierigkeit leichter überwinden lassen, welche es anerkannter Maßen hat eine kant soit peu gedeckte Schützenlinie zum Aufstehen zu vermögen, wenn das Beispiel dazu von den Offizieren der ganzen Linie und durch Commandos und (Pfeisens) Signale unterstützt gegeben wird. Andrerseits kann ein bruchstückweises Borspringen, namentlich wenn es in kleinen Abtheislungen erfolgt, sehr leicht dazu kommen, die eine Abtheislung vor die andere zu führen und dadurch das Feuer der hinteren, auf dereu Unterstützung doch gerechnet wird, zu maskiren und überhaupt leichter Unordnung in die ganze Bewegung zu bringen.

Diese Bebenken find nicht gang ohne Berechtigung, trothem erscheinen fie nicht durchgreifend genug, das entgegengesetzte Berfahren zu einem prinzipiellen (reglementarischen) machen zu sollen, ba es in praxi zu häufige Ausnahmen benöthigen wird. Es scheint erfolgreicher ben Rachtheilen bes bruchstückweisen Borgehens baburch entgegenzuarbeiten, daß man basselbe grundsählich nur burch ganze Züge (moralischer Einfluß der Offiziere) und nicht weiter als maxime 50—80 Schritt über das stehengebliebene Nebenbruchstück hinaus, aussühren und diese Form auf den Exerzierplätzen durch häusige Uebungen zur zweiten Natur werden läßt.

So verführerisch es dabei — im Interesse der Ordnung — ersicheinen mag, seste reglementarische Normen zu geben über die Reihensfolge z. B. in welcher sich die einzelnen Züge vorzuwersen hätten, man hüte sich davor, als vor einer im seindlichen Feuer undurchssührbaren Künstelei. Man überlasse im Frieden der Laune des Leiters der Schügenlinie und seiner Unterführer, was im Kriege das Resultat der Beachtung des eigenen und des seindlichen Feuers sein muß. Höchstens mag im Frieden eine Zeitgrenze (zweis, dreimal durchseuern) des Liegenbleibens gegeben werden, die sich im Kriege auch von selbst sinder.

Wir fommen bamit ju einer letten Frage über bie Urt ber Geranführung ber Borbereitungstruppe, ber Frage nach ihrer Leitung.

Es ift ein militärischer Grundsat, ber hier wohl nicht erft vertheidigt zu werben braucht, baß ein auf ein Ziel gerichtetes Unternehmen auch einer einheitlichen Leitung untersteht.

Um diesen Grundsatz seiner inneren Bedeutung entsprechend durchführen zu können, ist es also nothwendig, daß da, wo zur Erereichung eines Zieles eine Truppenmaffe verwendet werden muß, die kein einzelnes Ganze mehr repräsentirt, sondern aus verschiedenen relativ selbstständigen Unterabtheilungen zusammengesetzt ist, jedem dieser Untersührer ein Theil des einen zu erreichenden Zieles, als sein spezielles Objekt zugewiesen werden muß. —

Trot allem Theoretistren über ben Begriff: taktische Ginsheit, wird auch ber fanatischste Berehrer ber Kompagniecolonne, nicht über das Eingeständniß wegkommen, daß die Kompagnie zur Durchführung eines Angriffs burch seine brei Stadien — wenn man die großen Berhältnisse in Betracht zieht — ein zu kleiner Körper ift.

12 Compagniecolonnen werben nicht im Stande fein, jebe felbftftanbig ben Unfpruchen ber Borbereitung und Durchführung

eines Angriffs, geschweige benn feines britten Stabiums, entsprechen ju können; mahrend brei Bataillone bies unbedingt können.

Bas von den Compagnien allgemein gilt, hat in beschränkterem Maage auch bei einzelnen Bataillonen seine Berechtigung. Drei Bataillone, jedes felbstständig, werden wohl jedes dem ersten und zweiten Stadium des Angriffs, aber schwerlich jedes für sich bem britten Stadium gewachsen sein.

Wir werben auf diese Berhältnisse bei ber Besprechung ber bei ben weiteren Stadien bes Angriffs ausstührlicher zurücksommen mussen, hier geschah ihrer nur um deswillen vorläusige Erwähnung, um zu dem (wohl zweisellosen) Endresultat zu gelangen, daß bei der oben angedeuteten nothwendigen Zerlegung eines Angriffszieles in einzelne Angriffsobjekte vernünftigerweise nicht unter ein Bataillon hinabgegriffen werden darf.

Undrerseits haben wir oben die Normalangriffsbreite eines Bataillons auf etwa 300 Schritt berechnet und es ergibt sich aus dieser Ausbehnung, daß man auch schwerlich jemals mehreren Bataillonen nebeneinander, dasselbe Detailangriffsobjekt (Haus, Dorfeingang, Balbecke 2c. 3. B.) wird anweisen können.

Auch hierauf wird bei ber "Durchführung" weiter zuruckzukommen sein, für das Nachfolgende genügt es, wenn im Allgemeinen zugegeben wird, daß in der Praxis gewöhnlich je einem Bataillon der Angriffsfront ein bestimmtes Objekt zur Wegnahme gegeben werden wird und muß.

Dies zugestanden fragt es sich nun: ist es für das Bataisson rationelser die für die Borbereitung nothwendig erkannten zwei Linien — Schützen und Soutiens — in ihrer Frontbreitens oder in ihrer Tiefenrichtung unter einheitlichen Besehl zu stellen?

Eliminiren wir aus bieser Frage, auf Grund bes Prinzips von einheitlicher Leitung bei einheitlicher Aufgabe, zunächst sofort — als wohl nicht ernstlich bebattirbar, den Fall, daß alle Compagnien eines Bataillons sich etwa gleichmäßig an der Bilbung der Bors und der Haupttruppe betheiligen könnten, so bleibt für uns nur die Erwägung übrig:

follen gleich von Saufe aus zwei Compagnien nebenein : anber bie Schutens und bie Soutienslinie ftellen, ober

follen biefe Compagnien hintereinanber bie eine bie Schutzen, bie anbere bie Soutienslinie bilben?

Bur Beantwortung diefer Frage wird es nütslich fein, die Aufgabe jeder diefer Linien und ihre Wechfelwirkung etwas näher ins Auge zu faffen.

Die erfte ober Schutenlinie hat in bem vorliegenden Falle, mo es fich für bas Batgillon um bie Rührung eines ihm bes ftimmt vorgezeichneten Offenfivftoges handelt, unbedingt eine einheitliche auf ein Biel gerichtete Aufgabe. Diefe Aufgabe befieht barin, aus einer Frontbreite von grundfatlich nicht über 300 Schritt Ausbehnung ein naber ju beftimmenbes, jebenfalls ich maleres Stud ber gegenüberliegenden feindlichen Stellung möglichft burch bie eigene Feuerwirfung ju erschüttern und für ben Ginbruch ber folgenden Saupttruppe murbe gu machen. Diefer Ginbruchepunft wird fich meift erft gang beftimmt auswählen, b. h. bie portheilhaftefte Stelle bafur ertennen laffen, wenn man ber gegnerifchen Stellung ziemlich nabe gekommen ift. Auf ihn ift bann ein möglichft concentrifches Teuer ju birigiren, mas bei einer Breite von'nur 300 Schritt fich von ber Linie im Gangen auch bann wird leiften laffen, wenn ber ju mablende Buntt gufallig bem einen Flügel gegenüber gefunden werben follte.

Dan fieht: bas Alles find Anforderungen und Leiftungen, wie fie unbedingt am portheilhafteften unter einheitlicher Leitung erlangt werben, mahrend umgefehrt die raumlichen Berhaltniffe biefe Einheit noch burchaus nicht unmöglich machen. Die Borguge biefer einheitlichen Leitung haben fogar frangofifche Taktifer verführt, bei einem Angriff mehrerer Bataillone, ein ganges Bataillon Schüten auflofen zu wollen; ein zuviel, welches an bem Uebelftanbe icheitern muß, bag biefer Linie fein einheitliches Biel mehr geftectt werben fann! Bergleichen wir biefes Bilb ber einen Compagnie, mit bem einer von zwei gleichberechtigt nebeneinander= . ftehenden, felbitftanbigen Führern vorgeführten Schutenlinie (felbftrebend gleiche Befammtftarte biefer Linie vorausgefett) aus je zwei Salbcompagnien gebildet, fo wird fich ichon allein beim Beranführen eine größere Reibung zeigen, ale bies bei nur einer Compagnie ber Fall mare. Die beiben Salbcompagnien werden auf bas abtheilungsweise Avanciren nicht fo eingespielt fein, als bie eine

an Zeichen und Winte ihrer Offiziere gewöhnte. Die Urtheile ber beiden Führer über ben Doment, wo fie gur Auflofung der vollen Schütenquote ichreiten muffen, wo fernere Berftarfungen ans ben Soutiens nöthig werben, wird ebensowenig leicht übereinftimmen, als die Unschauungen über ben Moment, wann ober bie Linie aus welcher nun bas eigentliche bis jum Sturm fortgufetende Schnell. feuer nach ber momentanen Sachlage zu beginnen bat. Da unter wirkfamer Schuftweite bie Entfernung von 200 Schritt bis faft 400 Schritt verftanben merben fann, riefirt bie Schutenlinie bei einer Berichiedenheit ber Auffaffung in Diefer Richtung awischen beiden Führern, von denen Jeber nur die Augen infoweit auf feinen Debenmann haben wirb, bag er von diefem nicht überholt werde, partielle Diederlagen - bas ichlimmfte, mas einer Borbereitung geichehn fann. Es ift ferner nicht absolut nothwendig, bag beibe Führer immer über ben geeignetften Ginbruche Buntt in die feindliche Linie einig find; die concentrifche Richtung bes Angriffsfeuers leibet barunter jum Rachtheil bes Gangen; benn fclieglich ift ein etwas ungunftigerer Angriffspunkt gehörig unter Feuer genommen immer noch vortheilhafter, ale ein beffer gelegener, aber borher weniger beschoffener.

Noch eins tritt hinzu: während die aus einer Compagnie gestildete Schützenlinic eine natürliche Gravitation nach der Mitte, resp. der eine Ehef über seine etwa entgegengesete Gelüste zeigensden Lieutenants genügende Haltefraft haben wird und muß, ist es tein bloßes Phantasiebild, daß zwei nebeneinander vorgehende Compagnien eine decidirt centrifugale Neigung zeigen und — rechnen wir doch nur mit der menschlichen Natur — immer wieder trot aller Theorie im Ernstfalle haben werden.

Man wende nicht ein, daß der Bataillonscommandem da wäre, alle diese Nachtheile des zweitheiligen Borgehens zu contrecarriren. Ihm liegt die Führung des ganzen Angriffs ob, für ihn ist die Richtung, die er seiner Haupttruppe zu geben hat, das wichtigste, weil davon der Erfolg oder Nichtersolg seines Bataillons abhängt. Uebernimmt er persönlich die Leitung seiner Borcompagnien, so kommen ihm — und das ist keine Phrase, sondern durch gar manniche Kriegsbeispiele zu erhärten — gar leicht seine HauptCompagnien in salsche Richtung oder auch ganz abhanden. Er muß

fich darauf beschränten, seiner Bortruppe die allgemeine Direction zu geben, die Detailausssührung überläßt er aber sicher beffer einem als zwei Unterführern.

Auch bas andere etwa anwendbare Auskunftsmittel, dem aleteren der beiden vornen befindlichen hauptleute das Commando über beide Compagnien zu geben, erscheint bei der Mißlichkeit einer solchen Zwitterstellung nicht im Berhältniß zum wirklich erreichbaren Resultat. Es widerstrebt zudem zu sehr dem Usus der Armee, welche ein solches "Commandoübernehmen" unter gleichen Chargen wohl hinten, so lange der Commandeur sich vornen orientirt, aber nur sehr ung ern im Drange der Gesahr und Entscheidung kennt.

Endlich mag noch als verstärkender Grund für das vorgeschlasgene Verfahren, der Möglichkeit gedacht werden, daß, — was doch vorkommen kann, — der Angriff nicht auf den erwarteten Widersstand stößt und dann die Schützen gar nicht der starken Soutiens bedürfen. Auch für diesen Fall ist es unbedingt vortheilhafter, zuerst nur eine, statt gleich zwei Compagnien nebeneinander durch Ausstäng von Schützen "angebrochen" zu haben.

Es wurde unbedingt in Theorie und Bragis ber einheitlichen Formation ber Schützenlinie tein Bebenten und feine Biberrebe entgegenstehen, wenn nicht die zweite Seite ber Sache, die Unterstützung efrage ware!

Was nun zunächst die Soutienslinie als solche, d. h. ihre eigenthümliche Aufgabe angeht, so erscheint es uns eben so naturgemäß für ihre einheitliche Leitung, wie für die der Schützenslinie zu plaidiren. Hatte dort diese Empfehlung eine mehr positive, so hat sie hier eine mehr negative Bedeutung. Zwei Erscheinungen treten uns nämlich in der Praxis so außerordentlich leicht und oft entgegen, welche beide in derselben nicht empfehlenswerthen Richtung wirkend, ein Gegengewicht mindestens wünschenswerth erscheinen lassen, ein Gegengewicht mindestens wünschenswerth erscheinen lassen. Die Schützenlinien vornen hätten nämlich immer gern die Soutiens so nahe, wie möglich heran oder herein und behaupten stets mit Borliebe, daß sie diesen oder jenen großen Ersolg hätten erreichen können, "wenn nur die Soutiens näher herangewesen wären!" Und die Soutiens hinten haben immer das Bestreben, ihre undankbare Rolle als Kugelsang auszugeben und sich selbstthätig in die Schützen zu mischen. Die beiberseitige Tendenz wird aber uns

Reue Infanterie = Taftif.

bedingt vermehrt, durch die Nabe der Berwandtichaft, in welcher Schützen und Soutiens fteben.

Diese Tenbenz, die man im Geiste eines mit bewußter Energie und nicht blos mit blindem Clan geführten Angriffes unbedingt verwersen muß, weil sie nur allzuleicht entweder zu jener oben gerügten Ueberfülle der Schützenlinie oder zu einer übermäßigen Frontverbreiterung führen muß; wird — das ist nicht zu läugnen — mindestens abgeschwächt, wenn die persönlichen Beziehungen zwischen Schützen und Soutiens sich mindern. Mit andern Worten, wenn an Stelle des mit seinem ersten Zuge in die vorderste aufregendste Feuerlinie geeilten Hauptmanns, ein anderer zweiter die selbsissischen und nur nach seiner gewissenlaften Ueberzgeugung zu verwendenden Soutiens, beeinslußt, so wird jener gerügte Uebelstand seichter vermieden werden als im andern Falle.

Der selbststandige Führer der Soutiens, selbswerständlich über die Gesechtslage vornen orientirt, aber andrerseits auch von hinten die Situation der Schützenlinie besser übersehend, als derzienige, der mitten darin steckt, kann ruhiger und richtiger über Zeit, Ort und Stärke der zu leistenden Unterstützung urtheilen und wird — da es eben seine Truppe ist — voreiligen Gelüsten der Untersführer ersolgreich entgegentreten.

Die Initiative hat ber eine Fuhrer ber Schugenlinie gegeben; für den Führer ber zweiten Linie tann es fich nunmehr nur darum handeln diefer Richtung zu folgen; die Verführung eine eigene zu suchen, bleibt ihm ferner; er ist ber zweite Tropfen auf benfelben Heck bes Steins, den der britte höhlen foll!

Soweit, wird man vielleicht sagen, ist Alles gut — aber jett kommt der Moment, wo diese Unterstützung saktisch geleistet werden soll, wo die seindliche Kugel oder durch das Terrain veranlaßte, unwillsürsiche Ausbreitungen über die Normale hinaus, Lüden in die Schützenlinie gerissen haben, die geschlossen werden müssen. Was bleibt da anders übrig, als das Eindoubliren einer Compagnie in die andere, die Bermischung, die Unordnung! Und dieses Aber allein wirst alle diese Theorien über den haufen!?

Ehe wir auf diesen neuen Einwurf naber eingehen, muffen wir nachholend, einen Blid auf den Ginflug werfen, welchen das seither Erörterte auf die Frage nach der Maximalangriffsfrontbreite

eines Truppentheils haben tann, von der vorher behauptet war, baß diese Betrachtungen fie auf ihre ersaubten Grenzen gurud's führen werbe.

Wir gehen babei wiederum von bem Berhältniß eines Bataillons aus, ohne uns jedoch basselbe isolirt kampfend zu benken.
Bei normaler Entwickelung einer aus mehreren Bataillonen gebilbeten Angriffslinie sind es zuerst die Flügelbataillone, benen durch
die Nachbarschaft keine natürlichen Grenzen gezogen sind; aber,
auch für die mittleren Bataillone kann der Fall eintreten, daß eine
solche Beschränkung ihrer Ausbreitungsfähigkeit entweder gleich von
Hause aus nicht vorhanden ober burch den Gesechtsverlauf versoren
gegangen ist.

Bis zu welchem Grabe fann, barf, event. muß ein folches Bastaillon bie ihm geworbene Freiheit ber Breitenentwickelung benutzen?

Wir abstrahiren junächst, als hier nicht jur Sprache zu bringen, von jeber Umgehungs- resp. Umfassungstendenz; wir haben es hier nach ber Boraussehung nur mit einer Truppe zu thun, welche ein ihr gegebenes Objekt in Front anzugreifen hat.

In biefer Richtung haben wir, wenn auch allerdings vielleicht schon späteren Speculationen vorgreifend, oben constatirt, daß eine solche Truppe mindestens die Sälfte ihrer Stärke auf den Hauptstoß rechnen muffe. Wir haben ferner den Grundsatz für richtig erstannt, daß eine Vorbereitungslinie so start, so dicht als möglich sein muffe, andrerseits aber auch die Möglichkeit der Concentrirung ihres Feuers auf die Einbruchsstelle als besonders wichtig hervorgehoben. Es ist schließlich der Nothwendigkeit für den Commandeur gedacht, seinen Angriff einheitlich seiten zu muffen.

Aus diesen brei Faktoren wird sich für ben Führer die Magimalbreite ergeben, welche er seinem Angriff geben kann, wenn berselbe nach einer wirklichen Durchführung fahig bleiben soll.

Er tann als äußerstes die Salfte seiner Kraft zur Borbereitung ausschwärmen lassen. Diese Salfte tann, wenn sie ben Regeln des Borbereitungsfeuers entsprechen will und unter Unnahme nur maßiger Berluste, die Normalbreite um vielleicht 2/3 der eigenen Ausbehnung vermehren d. h. für ein Bataillon dieselbe von 300 auf 500 Schritt vergrößern.

Bebingung hierfür bleibt, daß diese Linie — was allenfalls angängig sein wird — ihr Feuer noch concentriren tann, daß das Terrain eine solche Annäherung der Haupttruppe an die Schützen gestattet, daß diese sossen unterstützt werden können — was schon fraglich werden kann, und endlich, als das wichtigste, daß der Commandeur noch seinen unbedingten Einfluß von einem Flügel bis dum andern gestend halten kann — was jedenfalls (und gar du Fuß!) schwierig sein wird!

Sobald aber auch nur eine biefer Bebingungen unerfüllt bleibt, tritt ber Angriff aus ber Kategorie einer bewußten, auf ein Ziel gerichteten That — in die der Zufälligkeit!

Darin liegen bie Grengen für bie Frontausbehnung!

Run gurud gur Frage ber Gindoublirung.

Eindoubliren, ein migliches Wort und wirklich eine noch miglichere Sache und bennoch heute unvermeiblich!

Ein Taktifer ber Friberizianischen Zeit, bem man gesagt hatte, es wird, es muß bazu kommen, baß jeber einzelne Infanterist schießt, wann er will und kann; die Bataillons-Compagnie-Belotons-salven werben ein überwundener Standpunkt werden, würde dem gegenüber wohl nur ein Achselzucken der Berachtung über die heillose Unordnung gehabt haben. Trogdem ist auch die Zeit gekommen, wo die Armee, ohne die Friberizianischen Traditionen zu verläugnen, sich ganz gut in diese Unordnung gefunden hat.

Sollte es vielleicht nicht mit ber Beforgnif vor dem Eindousbliren ebenfo geben?

Zunächst steht das Faktum fest, daß das Eindoubliren sogar einzelner Rotten unter einander (und soweit braucht man heute nicht einmal zu gehen) in der Armee schon reglementarisch existirt hat, von kriegserfahrenen Führern eingeführt und durch den Ersat vor 20, 30, 40 Jahren ausgeführt worden war. Sollte der heutige Ersat das nicht auch leisten können? Man wird freilich entgegnen, es ist auch abgeschafft, als unpraktisch und Niemand wird läugnen, daß das ein hoher Fortschritt war, weil eben der damalige Entwicklungsstand der Elementartaktik dieser Form nicht bedurfte.

heute aber steht bie Sache wieder anders. Das Eindoubliren überhaupt ift nicht mehr zu vermeiben!

Die Grundbedingung, daß Schützen im wirksamen Feuer bes Feindes sich ohne zermalmende Berlufte seitwarts bewegen (zusamsmenschieben) tonnen, existirt nicht mehr dem hinterlader gegenüber und damit wird die Form der Eindoublirung für jede von hinten tommende Berstärkung einsach eine nothwendige!

Wir werben noch einmal bei ber Durchführung bes Angriffs auf biefes Thema tommen und es wird bort großartigere Dimensionen annehmen, als bie find, um bie es sich hier handelt.

Wenn aber einmal feststeht, daß die Sache im Rleinen, wie im Großen nicht zu umgehen ist, so thut man, scheint es, auch gut, sie franchement zu acceptiren.

Die Gefahr, die man tennt, sagt bas Sprichwort, ist teine Gefahr mehr; nun benn: die Unordnung, die man reglementsmäßig macht, ist auch teine Unordnung mehr!

So kommen wir auch bei ber nächst vorliegenden Frage nicht um das Eine herum: eindoublirt muß werden, freilich auf die eine Art: von Zügen einer Compagnie in die derselben; auf die andere Art in die einer andern Compagnie. Wir möchten behaupten, nur scheindar ist der letztere Fall schlimmer, als der erste. Wird einmal die ursprüngliche Gliederung einer Gesechtsfront durch, brochen, so ist es für den Lauf des brennenden Kampfes — und nur um solche Momente handelt es sich — ziemlich gleichgültig durch wen das geschieht. In den Kampfesmomenten, wo solche Bermischungen eintreten, eintreten müssen, in diesen Momenten der höchsten Gesahr und der höchsten Excitation tritt für den gemeinen Mann die bestimmte Persönlichsteit seines Führers zurück, gegen den Impuls einer Persönlichsteit überhaupt. Wer dann es auch sei, die Leute solgen dem Beispiel, dem tapseren Mann, dem Belben, ob er von ihrer oder einer andern Compagnie ist!

Das find die Augenblicke, wo höhere Führer, oft felbst bem Soldaten gang unbekannt, ihn mit fich fortreißen; wo Lieutenants sich ihre Lorberen geholt haben mit Leuten, die fie vorher und nachher nie gefehn.

Für biese Momente, sagen wir, ift es gleichgultig, ob die Einboublirung aus berfelben ober einer andern Truppe erfolgt ift. Benn aber ber Kampf vorbei, wenn aus ber momentanen Unordsnung so rasch als möglich die alte Ordnung wieder hergestellt werben foll und muß, so wird bas leichter geschehen, wenn blos zwei Truppentheile, als wenn bie Unterabtheilungen besselben Ganzen zu sortiren find.

Seine Compagnie fennt jeder Soldat, und Offiziere und Unteroffiziere finden die Leute ihrer Compagnie rasch zusammen; in welchen Zug er aber grade heute einrangirt war, vergißt mancher leicht und der Offizier, der die ganze Compagnie kennt, braucht doch nicht gerade zu behalten, ob der Kunz eben heute in seinem Zuge gestanden.

Dem Allen — baran ist tein Zweifel — sind immer noch biese und jene sehr triftige Bebenken entgegenzuhalten. Trothem und Alles gegeneinander abgewogen, aber möchten wir bennoch vorsichlagen, die Grundsätze für die Borbereitung eines Angriffs zusammenzufassen wie folgt:

- 1) Bur wirksamen Borbereitung eines Angriffs ist es nothe wendig, eine Schützenlinie auf 200—400 Schritt an die feinde liche Stellung heranzubringen und eine zu bestimmende Einbruchstelle in derselben concentrisch und ununterbrochen beschießen zu lassen, bis der Sturm selbst erfolgen kann.
- 2) Um dies zu erreichen, bedarf eine Angriffstruppe ber Theislung ihrer Rrafte in eine Bors und eine Saupttruppe.
- 3) Das Stärkeverhältniß biefer beiben Theile ift so zu regeln, baß zur Bortruppe 1/4—1/2 ber Gesammtstärke zu bestimmen ist.
- 4) Die Bortruppe zerlegt fich in eine Schuten= und eine Soutienelinie.

Die Schützenlinie hat so viele Gewehre in Thätigkeit zu bringen, als bas Terrain irgend gestattet; bie Soutienslinie, bestimmt, bie Ausfälle in ber Schützenlinie zu beden, muß zu diesem Zwecke im freien Terrain eben so stark, als die Schützenlinie sein, barf aber bei günstigen Berhältnissen bis zur Halfte bieser Starke sinken.

5) Je größere Deckung bas Terrain gemährt, eine besto größere Breite kann bie Schützenlinie im Borgehen einnehmen. Die Grenze bieser Ausbreitung liegt in ber vorhandenbleibenden Moglichkeit einer einheitlichen Leitung bes gangen Angriffs und der Concentrirung des Schützenfeuers auf einen Punkt. Sie wird für ein Bataillon von 1000 M. von 300 bis 500 Schritt variiren können.

- 6) Im Intereffe einer einheitlichen Leitung wird es liegen, für jebes Bataillon bes Angriffs bie Schützenlinie burch eine und bie Soutienslinie burch eine andere Compagnie bilben ju laffen.
- 7) Die Schützenlinie geht von ber Grenze bes fie erreichenden seindlichen Artillerieseuers in einem Buge bis in die Grenze des wirksamen feindlichen Infanterieseuers vor. Die fie bilbende Compagnie ist jedenfalls, ehe sie das erkennbare Biel des feindlichen Feuers werden tann, in eine Linie aufgelöft, auch wenn sie anfangs noch eigene Soutiens gebildet hatte.

Dieses Borgehen bis auf 1200-800, womöglich 600 Schritt an ben Feind, erfolgt solange irgend möglich, ohne eigenes Feuern, nur wo man bes animirenden Einflusses besselben nicht entbehren kann oder bestimmte Gründe vorliegen (Bertreibung feinblicher Borslinien 2c.) ist ein besohlenes Einzelseuer gestattet.

In ber Sphäre nicht mehr ;rein zufälliger Berlufte burch Infantericfeuer angelangt, andert die Schützenlinie ihr Borgeben im Banzen in ein fprungweises Borlaufen und Nieberwerfen einzelner Unterabtheilungen ab.

Soweit angängig (Terrain und Benutung besonders günstiger Momente bilden Ausnahmen) erfolgt dieses Borgehen je mit ganzen Zügen und nicht weiter als je 50—80 Schritt jedesmal; ob slügelweise nachziehend, oder schachbrettförmig überspringend ist gleichs gültig. Die jedesmal liegenden Theile beschüten durch wohlgezieltes, ruhiges Feuer das Avanciren der anderen.

Erft wenn die wirksamfte Rabe vom Feinde erreicht ift, von 400—200 Schritt etwa an, erfolgt auf ganz ausdrücklichen Befehl ober Signal, und möglichst concentrisch auf ein vorher angegebenes Biel bas Schnellseuer, welches bis zum Moment des wirkelichen Anlaufs durchzuhalten ist.

8) Der Abstand ber Soutienlinie von ber Schützenlinie und bie Art ihres Borgehens wird burch bie Bestimmungen über bas Berhalten ber geschlossenen Abtheilungen bes Angriss geregelt (cfr. später: Durchsührung).

9) Die Berftartung ber Schützenlinie aus ber Soutienlinie erfolgt durch Eindoublirung soweit angängig einheitlicher Untersabtheilungen (Züge, Gruppen) zwischen einheitliche Unterabtheilungen ber ersten Linie; Ausschlag gebend aber bleibt babei doch immer die möglichst gunftige Wirtung auf ben Feind.

II. Das Stadium ber Durchführung.

Wenn es die Aufgabe der Borbereitung war, dem Angriff die Wege bis an den Bertheidiger zu bahnen, so wird es jett Sache der Durchführung, mit möglichst hoher Stoktraft die vorhandene Widerstandstraft des Gegners zu brechen.

Trots aller Vorarbeit wird ber Angriff nicht um diefes Aeußerste herumtommen, benn wie wir sehen werden, stehen bem Vertheibiger nicht unbedeutende Mittel zu Gebote, seine Widerstandstraf; direct und indirect so zu stügen, daß es wohl nur ausnahmsweise ber Angriffsvorbereitung gelingen wird, sie bis zur Unfähigkeit zu ersichüttern.

Werben wir auch später auf diese Faktoren bei ber Behandlung ber Defensive weitsaufiger zurücktommen muffen, so können wir hier boch schon nicht umbin, ihre indirecten Sulfsmittel in Betracht zu ziehen.

Diese Mittel sind: bas Feuer, bestimmt, die Stoßtraft bes Ungreifers zu erschüttern, zu brechen, ebe es möglich geworden, dies felbe bis unmittelbar an die Bertheidigungs Stellung heranzustragen.

In biefer Feuerwirfung aus bem Stehen auf ben fich bes wegenben Gegner liegt bie Gefahr für ben Angriff, seine numerische und moralische, vorhandene oder erstrebte Ueberlegenheit, erschüttert, gebrochen, vernichtet zu sehen.

Die Natur biefes Feuers muffen wir ftubiren, wenn wir bie Gegenmittel bes Ungriffs suchen wollen.

Diese Untersuchung führt uns zuerst über das Gebiet der Infanterietaktik hinaus, wir bekommen es in erster Linie mit der Artillerie zu thun.

Ohne uns hier bes Beitläuftigeren auf die Berwendung ber Artilleriemaffe in Offenfive und Defenfive einlassen gu wollen,

muffen wir boch schon so viel baraus hervorheben, daß wir sagen, ber Angriff ist von ber Defensivartillerie nicht auf jede von derselben überhaupt zu prestirende Treffweite gefährdet, sondern erst von derjenigen Entfernung an, auf welche bieselbe — die doch auch ihre Schufse nicht aufs Gerathewohl hin verschwenden barf — ihr Ziel und ihre Treffer beutlich beobachten kann. Thut die Defensivartillerie das nicht — besto besser für den Angriff.

Wir sind darnach berechtigt mit der Artillerie der Bertheidigung erft von derjenigen Grenze an zu rechnen, wo sie — nach der Leistung sfähigkeit ihres heutigen Materials — im Stande ist, ein Ziel von derjenigen Größe, wie es ihr ein Angriff im allergersten Moment seiner Entwickelung nach dem Standpunkt der heutigen Kriegführung allenfalls bieten kann, mit einiger Wahrscheinglichkeit des Erfolgs zu treffen.

Will man sich nicht in Sophismen verlieren b. h. Terrainverhältnisse und Angriffsmassen annehmen, wie sie unter hundert Fällen kaum einmal in Wirklichkeit vorkommen werden, so kann man sich begnügen, aus dem seitherigen zu folgern:

"eine Angriffsmasse von mehreren (b. h. mehr als brei bis vier) Bataillonen ober Batterien in Renbezvous-Formation tritt, besonders günstige Terrainconfigurationen für die Defensivartillerie ausgenommen — von c. 3000 Schritt an in ben Bereich bes nicht mehr zufälligen feindlichen Arstilleriefeuers."

Dem Angriff gunftige Terrainverhältnisse und andere Umftande (trübes Wetter, der Pulverrauch eines schon wogenden Kampfes 2c.) können diese Grenze außerordentlich verkurzen, wie sie umgekehrt ja auch noch weiter hinausgeschoben zu werden, genöthigt sein kaun. hier aber, wo es darauf ankommt, die Durchschnitts-Chance ins Auge zu saffen, halten wir 3000 Schritt vom Feinde fest, als den Punkt, von welchem aus der Angriff sich entwickeln, von welchem aus er nach dem früher Gesagten unter den meisten Umständen grad' ausgehen muß.

Die Borbereitung beginnt ihre Action, nach außerster Moglichfeit unterstützt burch eine ber Defensiven überlegene Offensivartillerie! Wir haben es hier nur mit Infanterietattif zu thun,

aber ber Moment muß hervorgehoben werden, wo bie Unterftugung burch eine Schweftermaffe fo nothwendig, fo hochwichtig, fo enticheibend tann man fagen, wirb, wie bier.

Bon biefem Moment an bis zu bem letten bes mirtlicheu Ginbruche fieht fich die Ungriffetruppe einer zweigrtigen Feuerwirfung ber Bertheibigung gegenüber - einer gegielten und einer gu-Gin Umftand, ben die feitherigen Theorien und Berfuche fälligen! vielleicht nicht gang in bem Daage gewürdigt, wie er es behufs Beantwortung unferer Formationefrage verbient.

Die Bertheibigungsartillerie, balb auch die Infanterie, wird bas Dbjett einer offensiven Feuerwirtung. Daburch wird ihre Sauptaufmertfamteit, ihre Sauptthätigfeit von ber eigentlichen Durchführungstruppe bes Ungriffe abgelenft. Je mehr bies ber Borbereitung gelingt, befto beffer, umgefehrt aber mirb bie Bertheibigung, wenn fie geführt wird, wie es fein foll, biefer Berführung entgegenarbeiten. Tropbem wird ihre Feuerthätigfeit nicht umbin tonnen, wenn auch nicht die allererfte Linie bes Angriffe, fo boch ihre Soutiens und Batterien jum Biel ju nehmen. Damit aber wird ihre Wirksamkeit auf die Angriffe . Saupttruppe gur fetun-Bermehrt bas Defenfivfeuer baren, jufalligen Rolle herabgefett. nicht ber ftarten Bortruppe bee Ungriffe bie Unnaberung, fo riefirt es balb von diefer gebämpft zu werben, concentrirt es fich aber auf fie, fo erleichtert es wiederum indirect ber Angriffshaupttruppe bas Borgeben.

Auf biefem entweder - ober beruht überhaupt nur die Doglichs feit ber Diffensive; auf ber anderen Seite bie Rothwendigkeit einer ftarten Angriffsvortruppe.

Sat der Angriff eine ftarte Bortruppe, fo ericheint feine Saupttruppe meniger gefährbet und wir haben damit die Begrundung ber Forberung gegeben, welche bei ber Befprechung ber Borbereitung einstweisen gestellt war: bag bie bagu bestimmte Truppe 1/3-1/2 ber Befammtftarte reprafentire. (Dagu: Die gefammte bisponible Artillerie!)

So fommen wir zu bem Resultat: bag nur bie Bortruppe bes Angriffe in ihrer Gesammtheit bas Objett ber Rielichuffe bes Bertheibigere fein wirb, fein fann; bag es fich fur bie Saupt= ruppe bis gu bem Moment, mo fie mit ber Bortruppe gu einem Ganzen zusammenschmilzt — wie wir im weiteren Berlauf ber Untersuchung sehen werben, zusammenschmelzen muß — nur um eine mehr ober weniger bebeutende Zufallswirkung des feindlichen Feuers handelt — eine Regel, von welcher abzuweichen nur eine ungeschickte Massenformation der Haupt- oder die Unthätigkeit der Angriffs-Bortruppe (Artillerie) die Bertheidigung veranlassen kann.

Je näher eine zweite Linie einer ersten folgt, welche bas Zielsobjekt bes Feindes ift, besto größer muß auch die Mitleidenschaft sein, in welche sie gezogen wird. Es ergabe sich daraus die Nothswendigkeit für die allgemeine Formation des Angriffs die Abstände zwischen den der Zeit nach hintereinander zur Thätigkeit berufenen Abtheilungen, auch dem Raum nach so weit zu vergrößern, als es jene Zeitsrage nur irgend gestattet.

Nun haben wir bei Befprechung ber Vorbereitung bereits gefunden, daß die haupttruppe von dem Moment an, wo die Vortruppe ihre Schnellfenerwirfung beginnt, füglich nicht weiter als
500 Schritt höchftens von berfelben ab sein barf, wenn sie nicht
zu spat kommen soll.

Dieser Abstand wird aber auch in der Zeit der Vorwärtsbeswegung bis zur Schnellseuerstellung hin, sich nicht wesentlich versmehren sassen tönnen. Es sind schon oben zum Theil die Gründe angegeben worden, warum es vorzuziehen ist, eine auf ein Angrisses object dirigirte Truppe auch in der Tiefenrichtung (Bors und Haupttruppe) unter einheitlicher Leitung zu sassen. Als Bedinzung für die Möglichteit dieser Einheit, war in der Breitenzichtung eine Ausbehnung von 500 Schritt als Maximalgrenze gessunden, diese selbe Entfernung muß aber jetzt auch in der Tiefenzichtung als im Allgemeinen nicht wesentlich überschreitbar festgehalten werden, wenn nicht sür den Commandeur die Gesahr entstehen soll, die eine oder die andere Hälste seiner Truppe aus der hand zu derslieren.

Für bas haupttreffen eines Bataillons wird es baher babei fein Bewenden behalten muffen, baß baffelbe höchftens in ben erften Momenten bes Angriffs bis auf mag. 600 Schritt von feiner erften Schützenlinie abbleiben kann.

Da grundfätilich ber Ungriff von bem Moment an, wo er angesett (angetreten) ift bis ju bem Moment bes Ginbruchs teinen

Aufenthalt machen barf, wenn er sich nicht compromittiren will; ba aber andrerseits bas bruchstud- und sprungweise Borgehen, zu welchem sich die Bortruppe im wirksamen feindlichen Infanterieseuer genöthigt sieht, ihr Avanciren verlangsamen muß, während bas Saupttreffen bas gleiche Tempo beibehält, so wird dieses in dem Moment, wo das Schnellseuer beginnt, jene Maximalentfernung schon leicht auf 400, 300 Schritt verfürzt haben.

Bleibt es, wie es geschehen muß, in ber Borwartsbewegung, so verringert sich auch bie Zeit bes stehenden Schnellseuers auf nur 2-3 Minuten, ba aber über die Schügen hinaus noch eine Entefernung von 200-400 Schritt zurückzulegen ist, welche nicht ohne intensivste Feuerhülse durcheilt werden kann, so bleibt trotbem der Schnellseuer-Borbereitung Zeit genug für ihre Aufgabe.

Es fragt fich jest, von wann an - bei folch' gegebenen Abftanden - tritt die Saupttruppe in Mitleidenschaft des auf die Bortruppe gerichteten Feners.

Die Antwort wird verschieden aussallen, je nachdem es sich babei um Artillerie- oder Insanteriesener handelt. Zeder, der einen Angriff mitgemacht, wird es bestätigen: die Gesahr beginnt für die zweite Linie — mit Insanteriesugeln! (zu benen sich wohl nur event. Mitrailleusen und ausnahmsweise verirrte Shrapnel-Geschosse gesellen werden).

Das moderne Infanteriegewehr ichlendert feine Projectile bis auf 1200 und 1800 Schritt! Der einzelne Infanterift, wenn er sein Feuer beginnt, ift nicht in ber Lage die Entfernung von seinem Ziele genau zu bemessen, seine Fehlschüffe sind und muffen immer massenhaft vorkommen, sie werden um so zahlreicher sein, auf je weitere Entfernung das Feuer begonnen hat; alle diese Fehlschüffe aber, machen das hinter dem gewollten Ziele liegende Terrain zu einer sehr gefährlichen, aber auch gänzlich unberechenbaren Unsicherheitesphäre für Alles, was sich darauf bewegt.

Die moderne Artillerie bagegen besitzt weit ergiebigere Hussesseit, ihre Zielschuffe zu controlliren, resp. zu corrigiren und die Distance zu messen. Bei der Eigenthumlichkeit ihrer Geschofse sind aber ihre Fehler nur soweit gefährlich, als die Taxation der Entsernung sich geirrt hat; was ersahrungsmäßig — zum Nuten des Angriss — weit eher "zu kurz", als "zu weit" eintritt.

Das heißt in's Praktische übersett: eine im zweiten Treffen einer andern folgende Truppe, tritt, wenn diese das Zielobject feindlicher Artillerie ist, höchstens in Mitleidenschaft, wenn sie derselben näher als c 300 Schritt folgt!

Ift aber die erfte Linie bas Zielobject feindlicher Infanterie, so wird die zweite Linie voraussichtlich von der Grenzmarke der Tragweite bes feindlichen Gewehrs an in Mitleidenschaft gezogen werben!

Aus diesen verschiedenen Betrachtungen ergibt sich, daß insoweit die Formation einer Angrisstruppe ein Hulfsmittel abgeben kann, ihre Stoßkraft (numerische und moralische) vor Erschütterung zu beswahren, derselben für die Haupttruppe drei Zonen zu Grunde gelegt werden können: eine erste Zone würde die Entfernung vom Antreten des sich entwickelnden Angriss dis auf 1200 oder 1800 Schritt an die seindliche Stellung heran; die zweite: die Entfernung von da die dicht an die Bortruppe heran, also bis c. 500 Schritt vom Feinde, schließlich die dritte den Rest dieses Abstandes umfassen.

In ber erften Bone wird es barauf antommen, ber feindlichen Artillerie feine fo bedeutenden Biele ju zeigen, daß durch biefelben bem Begner Aussicht auf eine fehr ergiebige und zweifellofe Birtung eröffnet und bamit feine Aufmerkfamkeit von ben Bortruppen und namentlich ber mit benfelben avancirenden Dieffeitigen Artillerie abgezogen wirb. Diefe Angriffsartillerie und bie unter ihrem Schute vorgehenden Bortruppen find in biefem Moment für bie Bertheibigung eine ju bebeutungsvolle Gefahr, als bag fie biefelben ohne febr gewichtige Grunde ignoriren fonnte. Wenn alfo nur die Borbereitungetruppe genugend ftart ift und die Saupttruppe ihr nicht naher ale auf 5-600 Schritt folgt, ericeint es unbedentlich, biefe lettere in nicht zu großer Rolonnenmaffe vorzuführen. Mle Grenze biefer Große wird man Rolonnen von 50-80 Schritt Frontbreite auf 25-30 Schritt (6-12 Rotten) Tiefe und in Interpallen bon, wenn nüglich erachtet, felbft nur c. 100 Schritt als nicht mehr "berausforbernd" bezeichnen fonnen.

Es folgt die zweite Bone, die der Bufallswirfung des feindlichen Gewehrs. Gleichzeitig mit diefer Grenze wird die voraussichtlich an berfelben aufgefahrene eigene Artillerielinie, welche die Borbereitung

führt, überschritten! Der Zufallswirfung ber Infanterie ichließt fich baburch bie ber feindlichen Artillerie an, sei es, daß ihre Schuffe auf bie Angriffsartillerie zu turz, sei es, baß fie auf bas Bortreffen zu weit geben.

Wird ihre Aufmerksamkeit nicht aufs allerentschiedenste von der Borbereitungstruppe in Anspruch genommen, so wird die Bertheidigungsartillerie auch schon von jetzt an das allmählig immer näher kommende Haupttreffen zum Ziel wählen. — Unter beiden Umständen (Zufall und Absicht) wird in diesem Moment auf diesen ganzen Raum ein so intensives, aber auch — wenn es nicht durch ganz besonders ungeschiedte Massenstrumen des Ansgreisers zur Concentrirung genöthigt wird — ein so gleichmäßig vertheiltes, unberechenbares Feuer des Bertheidigers gerichtet sein, daße in welcher Formation auch der Angreiser auf der ganzen Front vorgeht, wenn das nur nicht in allzu diesen Hausen geschieht, seine Berluste sich immer so ziemlich gleich bleiben werden!!

Man muß entschieben behaupten, baß es weber nöthig, noch erfolgreich sein kann, nach Formationen zu suchen, welche in biesem
Stadium die faktischen Berluste mindern könnten; es erscheint
vielmehr nur angängig und nützlich, nach Formen zu fragen, welche
ben moralischen Ginfluß der nicht zu vermeidenden Berluste
abschwächen und so der Stoßtraft des Angriffs indirect leisten,
was sie nicht direct können.

Große Berlufte bringen ben Angriff jum Stoden, weil auch biejenigen, welche unverwundet geblieben, burch bas ihren Augen sich bietende Schauspiel entmuthigt werben und leicht ben Glauben an die Möglichkeit bes Reufsirens verlieren. Aus bem Stoden aber entsteht nach kurzer Zeit unter ben meisten Berhaltnissen — bas Zurudgeben, bas faktische Scheitern bes Angriffs.

Ueber biese Anwanblung ber Muthlosigkeit hinweggus helfen aber, ist die Aufgabe, welche in ber That die eine Formation mehr, bie andere weniger wird leiften können.

Geben wir bavon aus, bag Offiziere, Unteroffiziere, einzelne besonders beanlagte Leute (von physischem ober moralischem Muthe belebt) diejenigen sind, welche die große Masse über jene Schwankung fortreißen mussen, so wird man geneigt zu sagen: je bichter

biese Masse zusammengebrangt ift, besto mehr wird sich in ihr ein Gesammtbewußtsein ber Kraft entwideln, besto mehr werben sich voraussichtlich solche beispielgebenbe Elemente in ihr befinden und besto mehr und leichter tann ihr Beispiel von einer Mehrzahl geseschen werden; besto leichter also auch wird sich jener gewollte Impuls fortpflanzen.

Man kann nicht verkennen, bag in diefen Sagen viel Bahres liegt, und biefe Bahrheit hat f. B. ja auch die Rolonnenform gur fpezifischen Angriffsform gestempelt.

Andrerseits aber tritt bem ber Umftand gegenüber, daß ein gleichzeitiger Massenverlust auf die Phantasie deprimirender einwirkt, als wenn dieser selbe Berlust sich räumlich und zeitlich mehr auseinanderlegt, daß man also wiederum sagen kann, je lichter eine gewisse Masse Menschen geordnet ist, desto weniger wird sie der fortreißenden Beispiele bedürfen.

Stellen wir ben Bergleich: eine Kolonne von 400 Mann: 20 Rotten breit, 20 Rotten tief, jede von ber andern nur je einen Schritt entfernt und nehmen wir eine gut einschlagende Granate in diese Masse an, welche vielleicht 8—10 Mann umwirft, so wird unbedingt dieser moralische Eindruck auf das Ganze viel bedenklicher sein, als wenn diese selben 400 Mann: 200 Rotten breit, 2 Rotten tief rangirt, die Rotten zwei Schritt auseinander, selbst von drei bis vier Granaten gleichzeitig aber an verschiedenen Stellen gefaßt, hier einen, dort zwei, drei, im Ganzen ebensoviel, ja als wenn sie selbst noch mehr verlieren.

Das Beispiel wird wegen ber geringen Seitwärtsausbreitung ber Sprengpartitel noch draftischer, wenn wir ein treffendes Sprapnel nehmen — und daß die beiderseitigen Berlustchancen sich relativ so (b. h. etwa gleich) stellen, wird Niemand bestreiten, mag er ben faktischen Erfolg noch so hoch berechnen.

Darnach lautet die Formationsfrage jest also: wo ist die Grenze zwischen dicht und licht zu ziehen.

Auf biefe fogestellte Frage hat aber noch ein anderes Moment Einfluß, als die faktifche und moralifche Birkung des feindlichen Feuers. Die gesuchte Formation ist nämlich keine aufs Stehen, sondern eine auf die Bewegung berechnete, welche ferner am Ende

diefer Bewegung gu möglichft ausgiebigem eigenen Baffengebrauch beftimmt ift.

Damit treten auch andere Anforderungen an sie heran, außer ben rein negativen des möglichen Schutzes: die Formation soll und muß die Vorwärts-Bewegung möglichst fördern; sie soll und darf nicht erst eine Aenderung nöthig haben, wenn sie zum Waffensgebrauch übergehen will.

Die Borwärtsbewegung wird gefördert direct und indirect durch breitere Front und geringere Tiefe, denn nichts ermüdet mehr, spannt mehr ab, als namentlich ein dicht geschlossens hintereinander marschiren und nichts ist dem moralischen Einflusse des Führers, der wie die Dinge stehen, doch immer an der Spitze seiner Truppe sein muß, nachtheiliger, als wenn er denselben von vorne nach hinten, statt nach rechts und links, geltend machen soll. Seine Uebersicht leidet und sein Beispiel ist weniger wirksam.

Der Baffengebrauch aber verlangt nicht minder breitere Front, geringere Tiefe.

Beibe Forberungen wirken barum in berselben Richtung, wie bie Tendenz der lichteren Ordnung, und wenn diese auch vielleicht ebenso gut in der Tiesen- als in der Breitenrichtung ersolgreich gebacht werden kann, so ist doch nicht außer Acht zu lassen, daß ihre eigentlichste Stärke: die unvermeidlichen Gesammtverluste dem Auge der angreisenden Truppe möglichst unklar zu machen, nur in der Breitenrichtung möglich ist — hier, wo es sich immer um das Borwärts handelt, welches die Berluste hinter sich läßt.

Diesem bezihrten Ausbreitungsbestreben tritt maßigend entgegen: nur die für die dichtere Ordnung bereits vorgebrachten Gründe; dann die allgemeine Offensivtendenz: an der entsch eiden den Stelle, die numerische Ueberlegenheit, also Masse zu besitzen, und der Umstand, daß auch wiederum eine gewisse Grenze der Frontausdehnung nicht ohne erschwerende Folgen von ihrer Seite auf die Borwärtsbewegung, überschritten werden darf; — Ansprüche, denen wieder nur durch eine gewisse Tiesenordnung zu entsprechen ist.

So wandelt fich abermals die Frage um, in die Fassung: welche Breite barf man, welche Tiefe kann man in diesem Mosment der Haupttruppe bes Angriffs geben?

Wir antworteten barauf: biejenige Breite, welche noch ben perjönlichen Sinfluß bes (jest zu Fuße befindlichen) Führers vollstänbig gestattet und wirksam erhält; biejenige Tiefe, welche ohne ein Bewegungshinderniß zu werden, noch grade ansreicht, auf den gemeinen Mann den Sindruct des bichten Zusammenhalts — des Haufens — zu machen: 30—40 Schritt Frontbreite, 6—8 Rotten Tiefe! Zwischen diesen kleinen Colonnen: Intervallen von derselben bis zur doppelten Breite ihrer eigenen!

Wir haben die Haupttruppe des Angriffs in Halbataillonen durch die erste, in Compagniecolonnen durch die zweite Zone hindurch geführt dis dicht an ihre Borbereitungstruppe heran. Es bleibt nachzuholen, das Berhalten der Soutienslinie (Compagnie) während dieser Zeit zu studiren, von deren allgemeiner Aufgabe, aber nicht ihrer Durchführung, dei der Betrachtung der Vorbereitung die Rede war.

Es ist oben bereits ermähnt, daß die Bortruppe des Angriffs von Anfang an das Zielobjekt des desensiven Feuers sein wird und muß, da sie für die Bertheidigung in diesem Moment der gefährlichste Gegner ist. So lange freilich sie nicht selbstthätig auftreten kann, wird die feindliche Artillerie sich lieber die Hauptstruppe zum Ziel nehmen, die mehr Ausbeute verspricht, und welche daher in diesem Moment lediglich auf die Ablenkung der Gesahr durch ihre eigene Artillerie und die größere Entsernung von der Bortruppe angewiesen ist.

Diese selbst aber wird von der Grenze der Tragweite an darauf Bedacht nehmen muffen, diejenige Formation bereits angenommen zu haben, welche fattisch und moralisch jene Wirtung etwa abzuschwächen im Stande sein könnte. Sie hat auf keine von jenen Erleichterungen zu rechnen, welche sie selbst und ihre Thätigkeit der Haupttruppe des Angriffs zu verschaffen vermag.

Die Unsprüche, welche baraus folgend, an die Saupttruppe für die Durchschreitung ber zweiten Zone geftellt worben, werben also bei ber Bortruppe bereits für die erfte Zone maggebend sein muffen.

Diese Ansprüche, welche sich barauf zuspitzten, baß es munichenswerth sei, in möglichft breiter und möglichft lichter Formation vorzugehen, werden aber bei der Bortruppe sich um so leichter erfüllen laffen, als die Gegengrunde, welche bort dieser Anforderung schwächend entgegentreten mußten, um die nothwendige Stoßtraft bes Angriffs zu mahren, hier bei weitem nicht baffelbe Gewicht haben.

Die von der Bortruppe verlangte Birksamkeit liegt lediglich in ihrer Feuerthätigkeit beschlossen, deren Concentrirung auch aus breiterer Front immer noch möglich bleibt; ihre Zusammenssetzung aber — wie sie oben verlangt ift — aus selbstständigen Abstheilungen hintereinander hilft ihr leichter, als das bei der Haupttruppe der Fall sein kann, über die moralischen Schwierigkeiten der Lage fort.

Die Schützenlinie leistet hierin durch ihre Formation, mas irgend verlangt und erhofft werden kann, sie hat außerdem ben Bortheil, daß die eigene Thatigkeit, wie das in der Natur bes Menschen liegt, sie leichter über alle Stodungen fortträgt.

Die Soutienelinie aber bebarf ichon, weil ihr jene lette insbirette Gulfequelle abgeht, mehr ber außerlichen Gulfemittel.

Für fie muß baher zunächst verlangt werben: baß ihre Formation ber feinblichen Artillerie, welche vorläufig noch nicht anderweit beschäftigt, angenommen werden muß, tein gunstiges Biel bietet: die Colonnenformation ist baher für bas Soutien schon ziemslich früh als aufzugeben zu bezeichnen.

Ob bies gunftiger burch Deploniren in Linie, ober burch Anse einanderziehen in kleinere (zugweise Sektions.) Colonnen geschieht, mag ber Eingebung bes Führers überlassen bleiben. Beibe Formationen werben bei ben obwaltenben Größenverhältnissen noch ebensosehr bie einheitliche Leitung, als die freie Bewegung gestatten.

Ein zweites Mittel wird ber ju mahlende Abstand von ber Schütenlinie fein, welcher im Artilleriefeuer bes Feindes unbedentlich bis auf 300 Schritt und mehr vergrößert werben tann.

In bieser Art wird die Durchschreitung ber ersten und eines guten Theils der zweiten Zone für das Soutien noch ohne Bebenken ausssührbar sein. Es naht der Moment, wo mit der Erreichung der wirksamsten seindlichen Gewehrschußsphäre durch die Schützenslinie, die Thätigkeit des Soutiens in Anspruch genommen werden wird. Die erste Bedingung für die Erfüllung dieser Ansorderung, die größere Rähe an die Schützen heran, wird sich durch das verlangsamte sprungweise Avanciren jener, — ein Bersahren, an

welchem bie Soutiens fich möglichft nicht betheiligen — schon von felbst erfult haben. Um aber in der Lage zu sein, diese Unterstützung nun auch sofort und auf direktestem Bege leiften zu können, wird es im allmähligen Borruden für das Soutien nöthig, die dazu geeignetste Formation anzunehmen.

Es ist die Aufgabe des Führers des Sontiens, sich während dieser Borwartsbewegung möglichst darüber orientirt zu haben, wo voraussichtlich seine Unterstützung am nothwendigsten, von wo aus sie am wirkamsten werden kann; die Bertheilung der seindlichen Widerstandskräfte (Batterien), die in Aussicht genommene Einbruchsstelle werden sich auf 8—600 Schritt vom Feinde ab, schon mit einiger Sicherheit erkennen lassen. Den dadurch voraussichtlich entstehenden Ansprüchen gemäß, wird er uach Möglichkeit seinen Unterabtheilungen ihre Rolle anweisen, die unter Umständen auf eine gleichmäßige Bertheilung hinter der ganzen Front der Schützen hinaussaufen kann. Diese Unterabtheilungen selbst aber werden, welches auch ihre seitherige Formation gewesen sein mag, von jeht an eine geöffnete Linie zu bilden haben.

Wir wählen biefen Ausbruck absichtlich, obgleich die baburch hergestellte Form im wesentlichen keine andere sein wird, als diezienige, welche auf das Commando "Schwärmen" eingenommen wird. Da aber mit dem Ausbruck "Schwärmen" und "Schützenzlinie" der Sinn einer eigenen Feuerthätigkeit allzunahe verwandt ist; eine solche aber bei der Formation der geöffneten Linie noch keineswegs sofort intentionirt ist, so erscheint es nützlich und nöthig, auch im Ausbruck eine Verschiedenheit sestzuhalten. Man kann diezselbe auch äußerlich dadurch noch mehr präzisiren, daß bei der "gezöffneten Linie" die Rotten nicht "überrücken," und das Gewehr "über" behalten wird.

In folch' geöffneten Linien folgen von nun b. h. von 800 ober 600 Schritt vom Feinde an, die Soutiensabtheilungen der Schützenlinie, um sich in dem Moment, wo jene zum entscheisdenden Schnellseuer übergeht, soweit sie nicht schon vorher haben eindoubliren muffen, so dicht hinter jenen zu etabliren, als es ohne Bermischung möglich ist. Selbswerftandlich bleibt dabei, daß wie der Führer der Soutienslinie die Vertheilung derselben in der Breitenrichtung nach eigenem Urtheil zu regeln gehabt hat, er auch

jett in ber Tiefenvertheilung Anordnungen 3. B. jum weiteren Burudbleiben einzelner Abtheilungen, um ev. in anderer Richtung verwendbar zu fein, treffen tann und muß.

Wie aber auch immer biefe ganze Periode bes Angriffs sich abgespielt haben mag, bas bleibt Regel, bag mit bem naheren Berantommen ber Haupttruppe (auf ca. 100 Schritt) an die noch übrigen Soutienstheile, sich bieselben sofort und ganz in die Schützenlinie werfen, um berselben damit ben Impuls zu geben, ber nothwendig wird zur Durchschreitung ber letten gefährlichsten Zone, zum Sturm!

Wir hatten oben die Haupttruppe bis dicht an die Borstruppe heran, begleitet. Wir hatten gesehn, wie der Angriff aus einer geschlossen Masse stammend, zunächst der Tendenz einer räumlich sich immer mehr vergrößernden Ausbreitung resp. Berlegung nachzugeben genöthigt war; wir sind jetzt an derjenigen Grenze angekommen, wo diese Tendenz der entgegengesetzten, der eine Angrisstruppe wieder räumlich zusammenziehenden, wiederum weichen muß.

Ein lettes außerftes Augestandnik aber mag porber noch ber erften Richtung gemacht merben, welches ale Bringip aufzuftellen, wir oben abfichtlich vermieben haben. Es ift bie Bemahrung ber vielfach aufgeftellten und vertheibigten Forberung bes Borgebens auch der Saupttruppe in geöffneter Linie! Es fann ja nicht verfannt werden, bag gemiffe Borguge in einer folden Formation liegen, welche wir in bem Beispiel von ber bichten und ber lichten Rangirung auch anerfannt, wir tonnen uns aber nicht bavon überzeugen, bag bamit ein reelles Mittel gegen bie großen Berlufte geboten fei, die wir nach wie vor für ebenfo unvermeidlich, als unberechenbar erflaren muffen. Immerbin unterfchaten wir bie moralifche Beruhigung, welche in biefer - fur bie Soutienelinie, welche nachher ich marmen foll, angebrachten, fur bie Baupttruppe aber, welche nachher blos burch ihre Daffe mirten foll, nicht vortheilhaften - Auflösung liegt', nicht foweit um ihre Berwendung unter eigenfter Berantwortung bes Ruhrers, abfolut verwehren gu Als Friedensübung aber mochten wir fie minbeftens für ben vorlie genben Fall nicht gern empfehlen.

Bahrend ber ganzen bis jest besprochenen Zeit der Vorbereitung sind die Compagnien (ob "Colonnen" ober "Linien" — je nachdem!) der Haupttruppe, ununterbrochen vorwärts schreitend, bis dicht an die Schützenlinie der Vortruppe herangekommen. Die spätestens in diesem letten Moment eindonblirten Soutiens betheiligen sich so gut es gehen mag — ev. mit Massenseure über die liegenden Schützen fort — an dem jett seine äußerst erreichdare Höhe annehmenden Schnellseuer. Auf das vom Führer zum Angriff gegebene und sortan ununterbrochen zu wiederholende Signal hin, sett sich die ganze vorderste Linie in möglichst rasche Bewegung vorwärts gegen den Feind. Ihr solgen, convergirend auf diesenige Stelle, wo die Bortruppe einen Borthell errungen, wo sie eingedrungen, keilsörmig sich nachschebend auf 20—30 Schritt die Keinen Massen der Haupttruppe.

Es gab eine Theorie und fie ist vom Papier noch nicht gang verschwunden, welche es als Bebingung, mindeftens als 3beal eines Sturmes hinstellte, bag berfelbe ohne einen Schuß ausgeführt werbe.

Wir haben die Vorbereitungsschützenlinie, ben Leiftungen des heutigen hinterladers entsprechend, auf 400 Schritt placitt, noch als für ihre Aufgabe nahe genug an ben Feind, angenommen; nur unter besonders günftigen Umftanden kann man voraussetzen, daß diese Entfernung sich dis auf 200 Schritt hat verkürzen lassen. Bon einer mittleren Entfernung von 300 Schritt an soll also nach der Theorie eine — beliedig wie sormirte — Masse, die Aufgabe haben, ohne einen Schuß zu thun, zwei Minuten lang auf einen Feind loszugehen, in bessen haben ein hinterlader!? Aber — wird man sagen — so ist es nicht gemeint, die liegenbleibenden Schützen, durch welche die nicht schießende Sturmcolonne durchgeht, haben das Feuer mit aller Energie sortzusehen und so die Angrisscolonne zu unterfützen!

Wir erwidern barauf, bas ift — gang ausnahmsweise gunftige Flankenftellungen jum Angriff abgerechnet, die wir aber hier in biefer Betrachtung eines Frontalangriffs nicht berückfichtigen burfen — einfach unmöglich!

Gine liegenbleibende Schütgenlinie, welche um die Flügel von gwei, drei fleinen Colonnen berum und gwifchen ihren Intervallen

durchseuern soll, während jene über sie hinaus vorgehen, muß ihr Feuer einstellen, wenn diese Abtheilungen 50 Schritt Borsprung gewonnen haben! Der Pulverranch des eigenen Schnellseuers wird es nicht mehr ohne Gefahr für den Rücken jener Colonnen gestatten, das Feuer fortzusehen. Wer jemals in der Lage gewesen ist, von hinten, selbst auf ziemlichen Seitenabstand, bei sich vorbeisausende auch ganz gewiß nur befreundete Augeln zu hören, wird eingestehn, daß solche Musik noch weniger als der von vornen entgegenkommende seinbliche Sagel zum Vorwärtsgeben auffordert.

Aber felbst abstrabirt von biefen rein oukerlichen Brunden. welche ja wohl für biefen ober jeuen Theil ber engagirten Schutenlinie als felbst bei einem Frontalangriff möglicherweife in Wegfall fommend, jugeftanden werben fonnen: widerftreitet bas pringipielle Liegenlaffen ber Schüten bem Urgrundfat ber Offenfive, bag man alle disponiblen Rrafte bagu verwenden foll, und fann in Birtlichfeit zu Dichte nüten. Daß biefe gurudgulaffenbe Linie feine erspriegliche Teuerwirtung mehr üben tann, ift eben auseinanbergefest und die Annahme, daß fie etwa die aufammengeschoffenen Trummer ber gerichellten Colonnen aufnehmen fonnte, hieße boch nach den bereits vorhergegangenen Leiftungen biefer Schütenlinie, ihr gu-Mit vorwarte! fann fie und muß fie, bas Lieviel zumuthen. genlaffen aber ift nur Theorie, gunftigften Falle unnut, gewöhnlich aber fogar fcablich!

Das Alles ist auch nirgends in Wirklichkeit vorgekommen, im Gegentheil, wenn man sich lediglich nur auf die Kriegsersahrung stützen wollte, könnte man behaupten, daß der Einbruch von Tiraileleuren genüge.

Sier aber, wo von einer ernfilich geführten, gut situirten Defensive die Rede ift, muß die Theorie alle Mittel ins Auge fassen, die möglicherweise wirksam werden fonnen und in schweren Stunben wirksam haben werden muffen und es geworben find.

Es muß barnach verlangt werben, baß mit dem Naheherans fommen der Haupttruppe auch die Bortruppe den Impuls zu neuem, jetzt die Entscheidung in sich bergendem Borgehen erhalte. Dieses letzte Borgehen muß durch ein möglichst ausgiediges Feuer unterstützt werden, welches aber nur von der vorgehenden Truppe selbst ausgehen kann. Es ist gewiß richtig, daß dieses Feuer in der Be-

wegung teine großen Treffresultate erzielen wird, aber fcmeigen barf es barum boch nicht.

Die Bertheibigung, welche jest Objett bes naherudenden Sturmes wird, ift seit mehreren Minuten schon das Ziel eines intensivften Schnellseuers gewesen, die jest folgende — wir geben gern zu — Bufallswirkung des offensiven Gewehres wird doch (wir haben in der Offensive damit gerechnet!) nicht ohne Einfluß auf den moralischen Zustand des Bertheidigers bleiben; was aber das Infanterieseuer verliert, muß in diesem Moment ein offensives Artillerieschnellseuer zu ergänzen suchen! Es kommt nur darauf an, die Angriffsstelle mit möglichst massenhaftem Feuer zu überschütten, von Zielschüssen kann und braucht nicht die Rede zu sein, im Gegentheil die vortheilhafteste Wirkung dieses letzten Vorbereitungsseuers ist diesenige, welche den Bertheidiger nicht mehr wagen läßt, auch nur aus seiner Deckung aufzusehn!

In biefer Beife vorbereitet, durchgeführt und bis zum letten Moment unterstützt, tann bann auf 20, 30 Schritt an ben Feind herangekommen, ber entscheibende Anlauf mit hurrah! und Marsch! Marfch! Warfch! wohl ziemlich sicher auf einen Erfolg rechnen!

Es gehört gewiß — wir werben bei ber Besprechung ber Defensive mehr barüber beizubringen haben — eine ganz außerordentlich gute Truppe bazu, einem in Massen so nahe herangekommenen Angriff jett noch — wie es freilich sein sollte — mit dem Bajonet zu widerstehn. Auch werden wir sehen, daß in diesem Moment die Bertheidigung ihr Seil mehr außer sich, b. h. in Offensiv-Gegenstößen mit aubern Truppen, als in der ihr eigenthümlichen Hartnäckigkeit und Zähigkeit suchen muß, ein Umstand, der im dritten Stadium bes Angriffs naher besprochen werden muß.

hier aber, wo wir uns ben einen Angriff eines bestimmten Truppenforpers nur gegen eine reine Abwehr geführt, ge- und burchbacht haben, bleibt nur als Schlußbedingung für seinen Erfolg hinzuzusügen, daß der lette entscheidende Anlauf — mit Schuß und Bajonet — burchgeführt werde, bis zu dem Moment, wo die der Angriffsseite abgekehrte Grenze des einen Angriffsohjektes (die andere Lisière, der Höhenrücken ze.) auch wirklich erreicht ist, und daß umgekehrt diese Grenze nicht überschritzten werde!

So ließen fich benn bie Bedingungen für die erfolgreiche Durchführung eines Ungriffs, soweit fie von feiner Anordnung abhängig find, zusammenfaffen, wie folgt:

- 1) Jeder zu einem Angriff besignirten selbstständigen Truppe muß von der höheren Führung ein bestimmtes Angriffsobjekt bezeichnet werben, gegen welches bann mit ganzer Kraft und auf dem directesten Wege ohne Aufenthalt der Stoß zu führen ist.
- 2) Die Truppe hat sich jum Angriff zu entwickeln, fobalb fie in ben Bereich bes feinblichen Artilleriefeuers tommt. In eine Haupt- und eine Bortruppe eingetheilt, (cf. Borb. pass. 2) hat fie mit ersterer die Schützenlinie ihrer Bortruppe im freien Terrain auf c. 500 Schritt, unter gunftigen Terrainverhaltnissen aber naber zu folgen.
- 3) Das Soutien ber Vortruppe (of. Borb. pass. 4) hat, sobald es das Zielobjekt der feindlichen Artisserie wird, eine allmählig immer breitere Formation hinter ber Schützenlinie einzunehmen, welche aus der Colonne zur beplopirten Linie, zum Auseinanderziehen der Züge und schließlich zum Deffnen der Linie der einzelnen Züge führen kann.

Der Compagnieführer des Soutiens hat die Berstärkung der vor ihm befindlichen Schützenlinie nach eigener Initiative, sowohl der Stärke, als dem Ort und der Zeit nach anzuordnen, mit den nicht verwendeten Abtheilungen sich so dicht als möglich hinter den Schützen zu etabliren; schließlich aber auch diese zum Massenseuer in die Schützenlinie zu wersen, wenn die Haupttruppe ihnen etwa auf 100-80 Schritt nahe gesommen ist.

- 4) Die Saupttruppe kann die Entfernung vom Antreten an bis in das Bereich des zufälligen Infanterieseuers also bis auf etwa 1500 oder 1200 Schritt vom Feinde in kleinen (je nachdem Salbbataillons- oder Compagnie-) Colonnen zurücklegen, wenn die feindliche Artillerie durch die eigene oder die vorgehende Bortruppe so beschäftigt ift, daß sie bie Saupttruppe nicht zum Ziel nehmen kann.
- 5) Bon ba an, wo entweder dies geschieht, oder die Colonne von seinblichen Infanteriekugeln erreicht wird, hat sie fich grundsaglich in Compagniecolonnen mit 40—80 Schritt Intervalle zu

union . .

zerlegen, in welcher Formation sie bis möglichst nahe an die vorbereitenden Schützen, d. h. c. bis auf 600—400 Schritt an ben Feind herangeht. Während dieses Borgehens tann es den einzelnen Compagnien auch gestattet werden, in Linie zu beplopiren, oder in der Kolonne zugweise die geöffnete Linie zu bilben.

Andere Formationen, als 3. B. das Deplopiren in ganzen ober Salb-Bataillonen, die geöffnete Linie in der beplopirten Kompagnie, das Abbrechen in Sections, das in Reihensehen der einzelnen Züge erscheinen, da sie alle mehr ober weniger die Borwärtsbewegung ersichweren und den Einfluß der Borgesetzen herabmindern, ohne doch die faktischen Berluste mindern zu können: nicht empfehlenswerth.

- 6) Sobalb die Haupttruppe sich ihrer vorbereitenden, jest durch bas ganze Soutien verstärkten Schützenlinie bis auf c. 50 Schritt genähert hat, giebt der Führer des Angriffs das Signal zum Sturm. Derselbe wird von Bor- und Haupttruppe gemeinschaftlich im möglichst raschen Marschtempo (120—150 Schritt i. b. M.) unter Schlagen des Sturmmarsches und wiederholtem Blasen des Signals und unter möglichst lebhaftem in der Bewegung abzugebenden Feuer der Bortruppe ausgeführt, um schließlich auf c. 20—30 Schritt vom Feinde im Anlauf und Einbruch mit Hurrah! und Marsch! Marsch! zu gipfeln. Der Bortruppe wirdes dabei im Allgemeinen zufallen, die Einbruchsstelle zu umfassen; der Haupttruppe, sie durch convergirende Bewegung dahin einzus drücken!
- 7) Die Tendenz des Sinbruchs muß es sein, die nach der feindlichen Seite gelegene Listidre des gegebenen Angriffsohjectes zu gewinnen, um von dort aus den geworfenen Gegner mit Feuer zu verfolgen. Dieses Ziel ist unbekümmert um die Sintheilung in Borund Haupttruppe von jedem einzelnen Theile der Angriffstruppe zu erstreben und kommt es durchaus nicht darauf an, ob dabei Abtheilungen der Hauptcompagnien an vielleicht im Inneren der genommenen Stellung noch vom Feinde beschäftigten Abtheilungen der Borcompagnien vorbeigehen oder in dieselben eindoubliren.

Ein sofortiges Borbrechen über biese Lisière hinaus ist aber burchaus unstatthaft. Bielmehr fommt es barauf an, sich in ber gewonnenen Position zunächst so rasch und gut als möglich zur Abwehr einzurichten. So fehr es das Beftreben jedes Unterführers babei fein wird, feine Leute jusammenzuhalten, so fehr muß doch jeder barauf gefaßt und die Leute ber Truppe im Gangen vorbereitet und geubt fein, die momentanen Aufgaben des Angriffs mit den gur hand befindlichen Kraften burchzuführen.

8) Sobald ber Angriff als überall gelungen betrachtet werben tann, ift die möglichst rasche Wiederherstellung ber Ordnung von jedem einzelnen Führer an der Stelle, wo er sich gerade befindet und nach und nach im Ganzen sofort und mit aller Energie ins Auge zu sassen – trot aller wahrscheinlichen Abspannung oder Ueberreizung.

III. Das britte Stadium bes Angriffs.

Es bedarf wohl kanm noch theoretischer Erörterungen ober brastischer Detailmalerel, um den Beweis zu liefern, daß eine Truppe, welche einen Angriff so durchgeführt hat, so durchführen mußte, wie das im vorigen Abschmitt besprochen worden ist, damit auch für eine gewisse Zeit so ziemlich ihre ganze Krast verbraucht hat und wenn irgend möglich, einer Ruhepause bedarf, die mindestens so lange dauern muß, dis die — wir haben behauptet und halten daran sest — unvermeidlich entstandene Unordnung wieder einiger Maaßen redressirt ist.

Dieses britte Stadium ift zu allen Zeiten ein außerst gefährlicher Moment für ben Angriff gewesen, in welchem ihm gar häusig bie eben erst blutig errungenen Lorbeeren burch einen feindlichen Gegenstoß wieder entrissen worben sind.

Ueber diesen Tragheitsmoment fortzuhelsen, war barum von jeher bas Streben und die Anfgabe der Angriffe. Ordnung im Gangen und wir kommen mit der Betrachtung dieser Seite der Sache auf die wichtige Frage von den Treffen!

Nach bem, was früher gesagt ist, muß es als feststehende Regel betrachtet werden, daß diese Treffeneintheilung nur mit Rücksicht auf jenen Schwächemoment des Angriffs, nicht aber mit Rücksicht darauf vorgenommen werden muß und darf, etwa durch ein zweites Treffen den verunglückten Bersuch des ersten wiederholen laffen zu können.

Die erste Grundbebingung bleibt boch immer bie, ben Angriff so ju fuhren, bag er reuffirt, und barum bie: bie Truppe so start als irgend möglich jum Sturm zu bringen: umgekehrt aber nur so wenig bavon zuruckzuhalten, als zur Ueberwindung jener momentanen Schwierigkeiten nothwendig erscheint.

Um über bas Maag biefer Rothwendigkeit ein richtiges Urtheil zu bekommen, muffen wir uns die Aufgabe, welche mit diesen zuruckzuhaltenden Truppen gelöft werden foll, erft naher betrachten.

Benn ber Angriff es nur mit ber reinen Biberftandefraft ber Bertheidigung ju thun hatte, fo murbe bie Regel feine Musnahme haben, in erfter Linie fobiel Truppen borguführen, ale nur irgend raumlich gur Birtfamteit tommen fonnten. Mun bebient fich aber bie Bertheibigung, - foll, muß und wird es minbeftens thun, wenn fie nicht ichlecht geleitet ift - auch außer ihrer Biberftandes fraft, ber ihr gleichzeitig innewohnenden Stoffraft, und biefe ihre Thatigfeit wird für ben Ungriff um fo bebentlicher, je naber fie in ber Zeit mit beffen letter außerften Unftrengung jusammenfallt. Bir werben bei ber Betrachtung ber Defensive ertennen, bag biefelbe ihre Gegenstoße am prattifchften mit bem Moment bes letten feindlichen Anlaufe gleichzeitig ober minbeftens unmittelbar nach bemfelben führen wirb, weil bie Angriffetruppe bann am empfanglichften für biefe Begenwirfung ift. Wir haben une beshalb hier mit ben Mitteln bes Angriffs gegen biefe Gefahr ju beschäftigen.

Es ist bereits oben einmal erwähnt, daß selbst geworfene Infanterie niemals absolut wehrlos ist; es wird daher auch hier genügen, wenn der allerdings in nicht günstiger, außerer Bersfassung zur Abwehr befindlichen, aber doch durch den moraslischen Impuls, welchen jeder Angriff, namentlich gar ein eben reüfsirter gibt, gehobenen Infanterie, ein selbst nur verhältnismößig geringer Kraftzuwachs an intakten Truppen zugeführt wird.

Wenn nicht gegenseitige numerische Berschiebenheiten zu Grunde gelegt werben, welche jeder Theorie spotten, so wird eine Berstärkung um die halfte oder ein Oritibeil der in erster Linie engagirten Truppen in diesem Moment als eine ausreichende bezeichnet werden können, b. h. der Angriff braucht nicht mehr als 1/3—1/4 seiner Gesammtstärke für sein brittes Stadium zurückzuhalten. Das

tlingt freilich ziemlich willfürlich und man wird Beispiele aus ber Kriegsgeschichte bagegen beibringen können, wo auch gleiche Kraft nicht ausgereicht ober wiederum ein Minimasbruchtheil genügt hat. Da man aber boch nun einmal zu einem bestimmten Zahlenvershältniß kommen muß, wenn eine prinzipielle Anordnung eines Angriffs festgesiellt werden soll, so wird man gut thun, sich an jene von der Ersahrung im Großen sanktionirten Säte zu halten.


Selbswerständlich bleibt es ja bem oberften Führer unbenommen, je nach Lage ber Sache barin Beranderungen ab und auf, vorzunehmen, nur bas Prinzip soll hier gewahrt werden: die Haupttraft immer unbedingt in die erste Linie zu legen.

Uebrigens wird sowohl die absolute Stärke eines Angriffstruppentheils, wie seine Eintheilung auf diese Frage nicht ohne Einfluß sein. Ein einzelnes Bataillon, welches einen entscheidenden Angriff führt, wird schwerlich überhaupt etwas zurücklassen, eine Division von vier Regimentern à 3 Bataillone, wird nur ungern vier Bataillone zurückstellen, ein Corps wird oft nur seine eine Division in erster Linie verwenden können u. s. f.

Wir haben feither von ber Gefahr und ihren Remedurmitteln gesprochen, welche einem Angriff in seinem leuten Stadium drohen, wir muffen auf eine andere guructtommen, welche ihn unter Umständen schon früher gefährden tann.

Aus je mehr felbstständigen Aftionstheisen nebeneinander ein Angriff sich zusammensetzt, also in der Breitenrichtung sich ausbehnt, um desto leichter kann es ihm geschehen, daß der Gegner — vielleicht nur scheinder in der Defensive — seine Kräfte gegen eine Stelle der vorgehenden Linie concentrirt, dieselbe durchbricht, und damit den Angriff selbst durch seinen Gegenangriff auseinanderssprengt. Diese Gesahr wächst naturgemäß mit der Länge der Linie, für welche die Schwierigkeiten der gleichzeitigen Borbewegung in demselben Maaße zunehmen und welche damit der Gessahr ausgesetzt ist, daß unwillkürliche Lücken in ihr entstehen, die dann diese Gegenaktion gradezu heraussordern.

Auch dieser Gefahr, wo die Umstände darnach angethan find, muß die Anordnung des Angriffs zu begegnen wissen und wir kommen damit zu dem Resultat, daß der ersten Linie ein zweites



Ein zweites Treffen in biefem Sinne - Die Eriftenz eines britten Treffens vorausgesett - wird nämlich nur nothwendig werben, wenn die Frontausbehnung einer Angriffstruppe fo ausgebehnt ift, bag eine birette Baffenwirfung von einem Rlugel gum andern nicht mehr möglich, alfo eine concentrifche Wirfung gegen ben feindlichen Wegenftof von rechts und links ber (refp. in bie Rlante) nicht ausführbar ift. Es ift bie Starte bes Sinterlabers. bak ihm in Front ohne genugende Borbereitung ichmer anzufommen ift und wie oben ber Bertheidigung die ihr innewohnende Stoffraft. fo tommt jest bier bem Ungriff feine ihm innemohnende Biberftandefraft ju Gulfe, um leichter ale bies mohl früher ber Rall war, ben nachtheil relativ bunner Linien überwinden ju fonnen. Ift alfo bem Angriff fur biefen Moment ber Gefahr (eines Durch. brechens) nur die Unterftusung von ber Seite in naber Ausficht. fo tann er einer folden bon binten um fo mehr entbehren, ba ichlimmften Ralle ja bas angenommener Daagen vorhandene britte Treffen ba ift, fein Gegengewicht in bie Bagichale zu legen. Dan fann alfo fagen: fleinere Ungriffetruppen, beren Frontentwickelung 800-1200 Schritt nicht überschreitet, bedürfen noch teines zweiten Treffens im alten Ginne, wenn ihnen nur eine im oben allgemein citirten Sinne eines britten Treffens jurudgehaltene Truppe folgt. Mit andern Worten: eine Angriffstruppe, welche bie Starte einer Brigade nicht überfteigt, formirt fich am beften in eine erfte Linie und in eine auf größeren Abstand folgende Referve (im Beifte bes britten Treffens); beffer als in zwei gleich ftarte Treffen von geringem Abftand untereinander.

Aber auch selbst ba, wo eine bebeutenbere Frontentwidelung ber Unterstützung eines zweitens Treffens nicht ganz wird entrathen tönnen, wird boch für diesen Zwed eine verhältnismäßig geringe Stärke ausreichen. Hanbelt es sich ja lediglich nur darum, entweder zufällige Lüden durch Sindoubliren auszufüllen und somit einsach in den Angriff selbst einzutreten oder feindlichen Gegenunternehmungen auf so lange eine — burch die hinterlader so fehr unterstützte — reine Defensive entgegenzusetzen, bis von rechts,

lint's und hinten die etwa nothwendig gewordenen Unterftugungen eingreifen tonnen.

Es wird darum in ben meisten Fallen ausreichen, daß ba, wo ein zweites Treffen Bedurfniß wird, daffelbe — soweit nicht später zu berührende Umftande sich dagegen geltend machen — als eine Abcommandirung ober Borschiebung aus bem britten Treffen behandelt und entsprechend von die sem gestellt werde; lieber, als daß um bekwillen eine Schwächung der ersten Linie erfolge.

Gehen wir, um damit ju einem Endresultate über diese Frage ju tommen, auf die spezifische Aufgabe des von uns fogenannten britten Treffens ein.

Borausgeschickt fei, daß wir mit Borliebe den Ramen "drittes Treffen" an Stelle des vielleicht sonst beliebten "Referve" mablen, weil wir mit dem Begriff Referve gar leicht der des "Sethenbleibens" verbunden wird, eine Rolle, die wir durchaus dem hier gemeinten Rüchalt des Angriffs nicht zuzuweisen gedenken!

Die ge fahrlichsten Gegenstöße, welche die Bertheibigung gegen ben Angriff führen kann, sind diejenigen, welche in dem letten britten Stadium ihn treffen, weil er in demselben der feindlichen Feuerwirkung am entschiedensten ausgesetzt, also feinerseits am nächsten an benjenigen Punkt der Erschütterung herangebracht ist, welchen er durch seine Bortruppe der Defensive hat bereiten wollen. Dieser Gegenstoß muß und kann aber, wenn er diesen Bortheil ausbeuten will, uur gegen die Flanken des Angriffs gerichtet sein, weil er sonst — über seine Stellung frontal vorbrechend — jenen Feuervortheil aus der Hand geben würde. Nur wenn und wo dieses Bersahren nicht möglich ist, wird die Desensive ihren Gegenstoß uns mittelbar nach ersolgtem Einbruch in frontaler Richtung verssuchen.

Beiben Eventualitäten gegenüber ift aber ber Angriff auf fein brittes Treffen angewiesen.

Daffelbe wird für den erften Fall in der Lage, b. h. ftark genug und nahe heran genug fein muffen, der feindlichen Flanken-wirkung feinerfeits in die Flanke gehen zu konnen, für den andern Fall wird ihm wefentlich nur die — im Rapitel von der Defensive naher zu erörternde — Rolle einer außeren Referve

seiner momentan in die Defensive versetten haupttruppe zusfallen.

Für beibe Fälle würbe bas britte Treffen bas felb seiner Thätigkeit wesentlich auf beiben ober einem Flügel bes Angriffs zu suchen haben und diese Richtung wird für basselbe gradezu maaßegebend, wenn man seine britte und schwierigste Aufgabe in Betracht zieht: ben Angriff auszunehmen — wenn er gescheitert ist. Die Theorie, die Trümmer einer geworsenen Truppe burchlassen und darnach dem Feinde noch erfolgreichen Widerstand leisten zu können, welche seiner Zeit der Formation von zwei gleich starken Treffen hintereinander zu Grunde lag, ist wohl heutigen Tags — nur noch als Theorie zu betrachten. Eine wirkliche Aufnahme ist nur noch von seitwärts möglich, wohin somit in glücklicher Uebereinstimmung alle Ansorderungen das dritte Treffen in Bezug auf seine Hauptstruppe weisen.

Es bleibt die fernere Frage zu ventiliren, wie weit der Abstand eines zweiten und dritten Treffens zu wählen! Nach dem, was früher über diese Entfernungen gesagt ist, erscheint es möglich, sie dahin zu beantworten: das zweite Treffen muß so weit abbleiben, daß es nicht in Mitseidenschaft mit dem ersten kommt, d. h. auf c. 300 Schritt und das dritte muß so naheheran folgen, daß es sofort eingreisen kann, d. h. auf c. 500 Schritt, wobei für diesen letzten Abstand die hinterste Truppe des wirklichen Angriffs, d. h. event. also das zweite Treffen mangegebend sein kann.

Die Treffen, wie wir sie seither betrachtet haben, können im Allgemeinen als der befensive Beisat des Angriffs bezeichnet werden, dessen derselbe nicht ganz entbehren kann, so lange der Bertheidigung eine offensive Beimischung inne wohnt. Trothem, daß sie damit für die eigentlich gestellte Aufgabe verloren scheinen, ist doch auch für sie unter Umständen ein nicht unwichtiger Plat in der reinen Offensive vorhanden, wenn freilich auch in etwas anderer Form (und darum veränderten Stärkeverhältnis) als früher mit dem "Durchgehen durch das erste Treffen" oder der "Wiederholung" gesordert wurde. — Nach glücklich durchgesührtem Angriff des ersten Treffens (der Hauptstraft) wird es nämlich dem zweiten Treffen zustallen müssen, im Innern einer genommenen Position mit den abgesprengten Trümmern der Bertheibigung auszuräumen und dadurch

die ganze Kraft des Hauptangriffs für das grundfätzliche Streben die "jenseitige" Grenze der eroberten Position zu erreichen, frei zu machen. Dem dritten Treffen aber wird die Verfolgung zu überweisen sein, welche über die nachgesendete Rugel hinauszusühren, für die Haupttruppe oben so entschieden abgerathen, ja verweigert wurde.

So ergiebt fich benn ichlieflich, bag in ber Tiefenrichtung bie Aufgaben einer Ungriffstruppe noch vielseitiger find, als in ber Breitenrichtung, und bie Frage nach ber Leitung biefer bafür bestimmten Abtheilungen tritt in ben Borbergrund.

Ift es vortheilhafter, in ber Breitens ober in ber Tiefenrichtung bie Treffen unter einheitliche Leitung gu ftellen?

Die Frage wird sich nach ben vorher angegebenen Aufgaben ber beiben Treffen bahin beantworten lassen, daß im Allgemeinen das zweite Treffen mehr in der Tiefene, das dritte Treffen mehr in der Breitenrichtung einer einheitlichen Leitung bedarf.

Trothem wird diese Auffassung feine so unbedingte Geltung beanspruchen können, daß daraus eine unumstöhliche Regel gemacht werden müßte. Die Aufgaben der Treffen sind, je nachdem man die momentane Situation ansieht, so verschieden, daß man hier besser daran thun wird, dem Führer des Ganzen freie hand zu lassen.

So fehr also auch in ber Einleitung zu biefer Studie die Rütlichkeit und Rothwendigkeit einer festeren Exercierplatz form betont sein mag — hier sind wir an der Grenze angekommen, wo man berselben größere Freiheit einraumen möchte, als sie bisher gehabt.

Für die taktische Ginheit des Bataillons: feste Form, für die Action einiger Bataillone: feste Regel, für den Rampf mehrerer selbsiständigen Truppenkörper: feste Pringipien!

So ziehen sich die Grenzen zwischen Exercier- und Manöverterrain: fünf, sechs und mehr Bataillone aber manövriren schon, auch wenn sie auf freiester Chene zu einheitlichstem Zwecke zufammenwirken!

Sobald ein Offensivtruppenkörper so ftark wird, bag bie Treffenfrage an ihn herantritt, wird es gut fein, ihm keine sefte Form mehr vorzuschreiben. In ber Form ist bie Bersonalfrage

der Leitung beschloffen, grade diese aber muß je größer die Berhaltniffe werden, defto offener, d. h. besto mehr nach "Umflanden gu enticheiben" bleiben.

Wie die taktischen Bedürsnisse heute liegen, hört mit dem Resgiment die reglementarische Feststehung auf! Ob die Brigade ihre Regimenter nebens oder hintereinander braucht — ist Sache des Brigadecommandeurs, als der ersten Instanz, welche die Wahl in Bezug auf die Treffenfrage hat!

In dem Maaße, wie die Größe der Truppenkörper wächst, also namentlich auch die Rücksicht auf die Mitwirkung anderer Waffen hinzukemunt, wird auch der zu bewilligende Spielraum zunehmen, was aber freilich nicht ausschließt, daß für die Aufstellung dieser Massen (Rendez-vous-Formation) ganz bestimmte reglementarische Formen vorhanden sein muffen.

Für ihre Berwendung jum Angriff mit Rücfficht auf diefes hier besprochene britte Stadium, waren somit nur etwa folgende Grunbfate gur allgemeinen Nachachtung zu geben.

- 1) Eine Angriffstruppe von nicht als 2-3 Bataillonen ift genöthigt, sich in mehrere Treffen zu formiren, um der nie außer Acht zu lassenden Möglichkeit eines seindlichen Gegenstoßes begegnen zu können.
- 2) Ein zweites Treffen wird nothwendig, wenn die Front des Angriffs eine so breite geworden ist, daß einem gegen sie gesführten Stoß nicht mehr unmittelbar von den Flügeln her besgegnet werden kann, namentlich also, wenn diese Ausbehnung die Entsernung eines Gewehrschussses überschreitet (800—1200 Schritt.)

Ein brittes Treffen ift nothwendig, um dem reuffirt habenden Angriff über ben nie fehlenden Moment der Abspannung wegzuhelfen, in welchem eine gegen eine hartnäckige Vertheidigung vorgegangene Truppe sich naturgemäß immer besinden wird, und welche der Vertheidiger leicht zu einem Gegenangriff, fei es gegen die Flauke der grade zum Sturm schreitenden Abtheilungen, sei es auf die eben von ihnen genommene Stellung benutzen wird.

Ist baher ein zweites Treffen nur relativ nothwendig, so wird man das dritte niemals gut entbehren können; b. h. man wird fast Reus Insantetie-Katiil.

immer genothigt fein, einen gewiffen Theil ber Angriffstruppe ber erften Linie im Sinne eines britten Treffens folgen gu laffen.

- 3) Ein brittes Treffen wird meist mit einer Stärke von $^{1}/_{4}$ — $^{1}/_{3}$ ber Gesammtkraft außreichen; daß zweite Treffen kann noch viel schwächer sein. Zenes soll dem feindlichen Gegenstoß durch seine Flankenwirkung begegnen, unter Umständen als äußere Reserve für die eben genommene Stellung dienen, oder die Versolgung übernehmen; dieses: zufällig entstandene Lücken schließen, dem feindlichen Durchsbruchsversuch rein defensiv entgegentreten, oder in der genommenen Stellung mit den seindlichen Trümmern aufräumen.
- 4) die Abstände dieser Treffen von der haupttruppe der ersten eigentlichen Angriffslinie werden im Allgemeinen für das zweite mit 300 Schritt so daß es nicht in direkte Mitseidenschaft mit jenem gezogen wird; für das dritte auf resp. 800—500 Schritt, so zu besmessen, daß es rechtzeitig zur Unterstützung heran sein kaun.

Bährend das zweite Treffen prinzipiell auf den mittleren Intervallen, seiner Aufgabe entsprechend solgen muß, wird das dritte Treffen seiner beabsichtigten Birksamkeit gemäß, am vortheilhaftesten auf die Flügel disponirt, was jedoch seine anfängliche Zurückshaltung in der Witte nicht ausschließt, um je nach der einen oder andern Seite verwendbar zu bleiben.

Jebenfalls aber wird es auch für ben außersten Fall, daß es die geworfene erste Linie aufnehmen foll, auf ben Flügel gezogen werden muffen.

5) Die Kombination des zweiten und dritten Treffens wird zu sehr von den jedesmaligen Umständen abhängen, um dafür seste Normen geben zu können. Im Allgemeinen wird es naturgemäß sein, das zweite Treffen in der Tiefenrichtung mit dem ersten unter einheitlichen Befehl, das dritte aber unter selbstständigen Befehl zu stellen; jedoch muß hierin dem Führer des Angriffs freie Sand gelassen werden. Es wird dabei wohl nicht zu umgehen sein, daß in einem zweiten Treffen mindestens die taktische Einheit des Batailsons in zwei selbsisständige Halbbatailsone zerlegt werden muß.

IV. Ginige Schlugbemertungen reglementarifden Inhaltes.

Aus alle bem, was seither über ben Angriff und seine Formastion beigebracht, geht hervor, daß für das, was in dieser Richtung verlangt ist, das "Exerzierreglement" vollständig ausreichende Mittel an die Hand giebt. Die ganze neue Tattif beschränkt sich darauf, den Accent gegen früher etwas zu verschieben, etwas Neues braucht nicht ersunden zu werden.

Wenn aber, wie ce in ber Einleitung gesagt ift, die Exerziers platgewohnheit dem Schlachtselbedürsniß entsprechen soll, ift es allerdings wichtig und nothwendig, daß von den im Reglement bezreits vorhandenen Formen gewisse in den Vordergrund geschoben werden, welche seither hintan standen und umgekehrt.

Das enticheibende Wort barin ift bereits von enticheibender Stelle gesprochen; die neuen Directiven sagen: "die Normal Ge = fechtsformation eines Bataillons in der Ebene ist in Compagnies colonnen; die Bataillonscolonne ist zu vermeiden; auch das zweite und britte Treffen muffen nach Umständen diese Formation ansnehmen."

Die Compagniecolonne ift nach bem Reglement felbst bie Bafis bes Tiralleurgefechtes und es heißt nach allen Ersahrungen, die gemacht find, wohl nicht zu weit gehen, jenem ersten Sat hier ben ausbern vorzuschieben: "bie Normalkampfform ber Infanterie ift die Einzelordnung!" in der Ebene, wie im coupirten Terrain!

Wenn biefe Wahrheiten bie Grundlage ber Exercierplatsübungen geworden find, so wird man bei denselben allerdings einer Anzahl Formen der geschlossenen Ordnung entbehren können, welche jett noch eine große — und viel Zeit wegnehmende Rolle spielen.

Die hervorragende Bedeutung aber ber llebungen in ben noths wendig bleibenden Formen ber Massenordnung, wird sich damit nur noch mehr steigern!

Niemand wird es verkennen, je mehr bie Ginzelordnung Rampfform wird, besto wichtiger — als Erziehungsmittel ber Truppe —
wird bie Gewöhnung bes einzelnen Mannes an bie Massenordnung!
je nothwendiger jene, besto bedeutungsvoller biese!

Der Berth ber Festigkeit ber Bataillonscolonne, ber Evolutions. Bewandtheit im Uebergang aus einer in bie andere Formation,

der Findigkeit der Einzelnen wächst in dem Maage, als die Rothswendigkeit des Uebergangs aus einer in die andere Form unter ersichwerenden Umständen zunimmt.

Das sogenannte stramme Exercicren, b. h. die Gewöhnung an die subtilste Ordnung und Unterordnung im gegebenen Moment wird also durch die neuen Anforderungen an innerer Bedeutung gewinnen; was dazu — im Frieden anschließend an das Kriegsbe-dürsniß — dienen und nützen kann, soll nicht über Bord geworfen werden — im Gegentheil!

Tropbem bleibt richtig, bag die Ginfachheit dieser Formen mehr als je erwünscht! Liegt doch auch nicht in ihrer Complicirtheit, sondern in der Sicherheit der Ausführung überhaupt, ihr disciplinisrender, vorarbeitender Werth. — Es erscheint darum wünschenswerth, das die jett bestehende nicht noch durch neue Formen zu vermehren und zu erschweren, sondern lieber nach wirklich fruchtbringender mögslichster Vereinfach ung zu streben.

Bu biefer Vereinfachungsfrage gehört jene vielfach ventilirte von ber zweis und breigliederigen Stellung. Es erscheint in ber That wünschenswerth, dieselbe befinitiv gelöst, auf ein reglementarisches entweder — oder, zurückgebracht zu sehn.

Es ist zwar nicht die Aufgabe dieser Zeilen, die "Für und Bider" dieser Formationen zu erörtern, soviel aber steht fest: die Gründe, welche seinerzeit (wo das Salvenseure die regelmäßige Kampsweise der Infanterie repräsentirte) für die Einführung einer zweigliederigen Stellung maaßgebend gewesen sind, existiren heute nicht mehr; die Schützenlinie ist aus dreigliederiger Stellung eben so rasch (man wird nicht um die 5—10 Schritt weiter rechten können) herzgestellt, als aus zweigliederiger; und für die Massendung wo ja! sie im Kampse noch vorkommen kann, ist die dreigliederige Stellung so branchdar als die zweigliederige. Was aber früher und jetzt zu Gunsten einer dreigliederigen Stellung beigebracht ist, bleibt durch das seither Gefagte underührt!

Eine allein reglementarisch bleibende dreigliederige Stellung wird das Reglement um die complicirte "Schützenformation" vereinssachen, die vielleich vortheilhaftere Biers statt Dreis Gliederung der Compagnie (in vier Halbzüge) zur Folge haben und doch — nichts Neues schaffen!

Es scheint ein Widerspruch gegen die eben hier sogar durch einen Borschlag unterstützte Bereinsachungsmaxime, wenn umgestehrt für die Bestimmungen über das Brigadeexercieren größere Freisheit im Regsement beansprucht wird.

Es ist oben schon erwähnt, nicht für die Rendezvous-Formation, noch für die Bewegung außerhalb des seindlichen Feners soll und braucht an dem seitherigen etwas geändert zu werden; es entspricht die vorgeschriebene Form (die Regimenter hintereinander) am meissten der wahrscheinlichen Praxis (wo sie hintereinander marschiren) und der Raumersparnis. Nur von dem Moment der Berwens dung an, sei der Commandeur nicht mehr an reglementarische Formen gebunden. Die "auseinandergezogene" Brigade ist heutigen Tages — im seindlichen Feuer — doch nicht mehr durch reglemenstarische Commandos zu seiten; darum eben bedarf sie keiner reglementarischen Formen mehr.

Es ist in der That unter obwaltenden Umftänden nicht mehr möglich eine Normalgefechtsformation für eine Brigade fest- zustellen.

Bon ber Verwendung ber beiben Regimenter neben = aber ihrer brei Bataillonen hintereinander an, bis zur Entwidelung aller Bataillone nebeneinander, find alle möglichen Combina tionen in neuster Zeit mit Erfolg angewendet worden.

Es scheint praktisch darum, auch auf dem Exercierplat dem höchsten Führer die Anordnung des wie? zu überlassen, — ist doch sein wo und wann so entscheidend!

Und was ber Angriff in biefer Richtung beanfprucht, wird burch bie anderen Gefechtslagen nicht abgeschmächt.

Drittes Rapitel.

Die Defenfiv-Offenfive.

Mile enticheidungsuchende Defensive ist doppelt: Abwehr und Rachitoft!

Wo der Letztere fehlt, ist die Desensive die stärkere Form mit bem negativen Zwed, nach Clausewit, hier aber haben wir es nur mit bem positiven Zwed des Sieges zu thun!

Die Defensiv = Offensive erftrebt baffelbe Ziel, wie die reine Offensive, nur auf anderem Bege. Beginnt die Offensive damit, die Widerstandstraft ihres Gegners zu erschüttern, um demnächst seine Schlagfähigkeit zu brechen, so sucht die Defensive Offensive dieses selbe Resultat auf dem Bege vorheriger Erschütterung der Stoftraft der feinblichen Truppe zu erreichen.

Die Defensive halt ce für leichter die Stoffraft, als die Widerstandefraft zu erschüttern, beghalb beginnt fie mit der Abmehr; wenn fie aber den Gegner brechen will, so ist fie genöthigt, ihre eigene Stoffraft anzuwenden, sie mit der seither in Thatigkeit gebrachten eigenen Widerstandskraft zu vertauschen. Der Angriff erftrebt beide Aufgaben in derselben Form.

In biesem Wechfel aus einer Rampfform in die andere, liegt bie Sauptichwierigkeit der Defensive Offensive, welche sie und — trot theoretische scheinbarer Borguge im Allgemeinen schon oben als prins zipielle Form verwersen ließ.

Dieses Umsetgen nämlich ift mit seinem erstrebten Endresultat - bem Sieg - abhängig von ber Erfüllung zweier Bedingungen:

junachste ung ber Gegner, gegen welchen sich ber entscheibenbe Nachstoß richten soll, wirklich und zwar nicht blos in seiner Stoß= sondern auch in seiner Widerstandskraft burch bie Abwehr erschüttert sein; ein Resultat, welches keines-wegs mit bem ersten Ersolg identisch ift. Auch wenn die Stoßkraft eines Angriss so erschüttert ist, daß derselbe zurückgeht, so ist doch darum noch nicht immer auch die

Widerstanderaft der Truppe so bedeutend geschädigt, als sie es sein muß, wenn der Gegenstoß unbedingt reufsiren soll (nicht jeder abgeschlagene Angriff sett die angreifende Infanterie hors de combat, wie oben bemerkt; und in der Birklichkeit wird es nicht jeder Angriff auf die Trümmer ankommen lassen, von denen oben gesprochen). It der Widerstand erschüttert, dann ist freilich die Stoßkraft dieser Truppe miterschüttert, aber nicht jedesmal umgaefehrt! —

Ift aber auch die erfte Bedingung erfüllt, fo bleibt die zweite: Der Gegenstoß muß die wie immer erschütterte Angriffstruppe auch rechtzeitig d. h. unmittelbar nach der Erschütterung treffen.

Es ift nicht zuviel gesagt, wenn wir behaupten, bag biefes "rechtzeitig" eine ber schwierigsten Aufgaben für ben Felbherrn, wie für bie ausssührende Truppe felbst, ausmacht.

Wir haben fpater bei Besprechung Diefes zweiten Stadiums ber Defenfive Dffenfive barauf gurudgutommen.

Werfen wir erst einen Blick auf die andere Bedingung, welche durch das erste Stadium, die Abwehr, wie die Theorie sagt, leichter erreicht werden soll, als durch den Angriff: die Erschütterung des Gegners!

Alls Gründe bafür, baß die Abwehr hierin leichteres Spiel haben foll, werden zwei Borzüge geltend gemacht, welche fie in Bezug auf ihre Fenerwirkung — und biese ist es ja allein, welche die Anfgabe der Erschütterung lösen kann — vor dem Anzariss besitet:

bie Abwehr richtet ihr Feuer aus bem Stehen gegen ben fich bewegenden Gegner, tann baffelbe nach Zeit, Zahl und Sicherheit mehr ausbeuten, als ber Angriff; und

fie findet dadurch, daß fie fteht, leichter die gewichtige Gulfe im Terrain, welche heutzutage eine fo große Rolle fpielt. Diese Vorzuge nehmen somit junachst unsere Aufmersamkeit

in Anspruch.

Das Feuergesecht hat, es ist nicht zu verkennen, das Stehen zu seiner Voraussetzung, weil die Bewegung dem Schusse jede Garantie der Sicherheit benimmt und schließlich doch nur in den Treffern die Wirkung des Keuers liegt. Es ist schon in dem ersten Rapitel hervorgehoben, welche Folgerungen immer und immer wieder die Waffentechnik aus dieser Abstammung der Defensive überhaupt zu ziehen sich bemüht. Es ist hier der Ort, demgegenüber hervorzuheben, daß schließlich auch für die beste Schuswaffe die Sicherheit des Treffens doch nur dann eine gewisse absolute Bedeutung hat, wenn Schütze und Ziel stehn. Darans folgend, daß unter sonst gleichen Berhältnissen auch der offensive Schütze den Nachtheil der Bewegung auf die Trefssicherheit seiner Schüfze mindestens einigermaßen dadurch ausgeglichen sieht, daß ihm gegenüber das Ziel ein feststehendes ist.

Der Borzug ber Defensive in bieser Richtung beruht also weniger auf bem Stillstehn an und für sich, ale vielmehr lediglich auf ben gunftigen Berhältnissen, unter welchen sie ihre Feuers wirkung auf ben Angreiser geltend machen kann.

Rur ba, wo die Abwehr ihr Feuer von der äußersten bis zur letzten Grenze seiner Wirffamteit wirklich ausbeuten, nur da, wo sie durch besondere Umstände (z. B. vorher mögliche Mertzeichen 2c.) seine größere Trefssicherheit gewährleisten, nur da, wo sie durch äußersliche Begünftigungen seine numerische Ueberlegenheit (hinter Desileens Etagenfeuer z. B.) zur Geltung bringen kann, ist es das Feuer, welches ihr die Ueberlegenheit über den Angriff verschafft.

Ueberall, wo das nicht der Fall fein tann, tritt heutigen Tages die offensive Schufwaffe bei ihrer großen Beweglichteit der befensiven Berwendung absolut ebenburtig gegenüber.

Alle diese "wo's", diese Grundbedingungen hangen ab — vom Terrain!

Daß die Waffe als folde fie ersetzen könnte — wie es allerbings 3. B. der hinterlader dem Flithbogen gegenüber kann — ist ein Fall, den wir hier und heute nicht mehr in Rechnung ziehen können.

Der erste ber oben genannten Borzüge ber Abwehr verweist unstalso bamit einsach auf ben zweiten: ben voraussichtlichen resp. zu erstrebenden Terrainvortheil vor der Offensive, welcher bamit also gewissermaaßen zu einem doppelten wird, werden soll.

Die Stellung in der That ift es, welche allein der Abwehr die erstrebte lleberlegenheit verschaffen kann, die Stellung, insofern sie die Feuerwirfung direkt begünstigt, sie indirekt burch die gewährte Dedung unterstütt.

Auch die alte Lehre von der Defensive schon hat diesen Umstand nie mißkannt, die richtige Wahl der Stellung ist für sie der Hauptgegenstand ihrer Erörterungen, die wir deßhalb hier nur in soweit zu recapituliren haben, als es sich für uns darum handelt, zu untersuchen, ob und welche Modificationen die neuen Waffen etwa darin hervorgerusen haben können.

Das freie Schuffelb vor der Front; die Flügelanlehnungen; fefte Stützpunkte im Innern; freie Beweglichkeit in und hinter; ein Fronthinderniß vor der Stellung — das find wohl so in großen Bügen die Anforderungen, welche alle taktischen Lehrbücher an eine gute Stellung gemacht.

Es ift nicht zu läugnen, da, wo es sich um reine Abwehr handelt, bleiben auch heutigen Tages für die besten Wassen biese Anforderungen die magigebenden.

Für die Defenfiv Diffenfive aber ftreben wir doch über diefes reine Berhaltniß hinaus und da laffen fich benn zwei Bortheile geletend machen, welche das rafche, rafante, fichere Feuer der verbefferten Baffen in diefe alten Anforderungen zu Gunften des auch damals wohl schon immer beabsichtigten, aber erschwerten Nach ftofes in die Bagichale der Stellungsanforderungen werfen.

Der Angriff muß nach wie vor, wenn er eine Stellung ersobern will, den selben Raum wie früher zurücklegen, schließlich bis in die Stellung herankommen. Auf diesem Wege ist er jett des weitertragenden Gewehrs wegen viel länger, und des raschfeuernden wegen viel intensiver beschossen, als früher; gelingt es ihm auch durch die eigene besser Bewaffnung diesen Rachtheil einigermaaßen auszugleichen, so bleibt doch immer noch ein gewisser Ueberschuß zu Gunsten der Abwehr, welche, wenn auch nicht überwältigend, wie man gern glauben machen will, so doch nicht unbedeutend, durch diese Bervollkommnung an Kraft gewonnen hat. Das heißt aber nichts anderes, als: die Desensive kann dasselbe früher erstrebte Ressultat jest mit geringeren Kräften erreichen, Kraft sparen!

Wenn heutzutage ein Schütze dreimal so weit und dreimal so rasch und dreimal so sicher schiegen kann, als früher, so leistet er damit doch mindestens so viel als früher drei Mann und was dadurch in der Besetzung der Stellung erübrigt werden kann — bei gleichem Endresultat der möglichen Behauptung — tommt dem Nachfioß ber Defenfive zu Gute, welche nach ber Theorie vom Ungriff, ber fie werben will, nie zu ftart fein tann.

Diesem direkten Bortheil, der — wir haben beim Angriff das von gesprochen — wahrlich kein illusorischer ift, wenn er auch nicht, wie Theoretiker gern behaupten, in dem selben Berhältniß mit der Bervollkommnung der Wasse wächst, weil dieselbe ja auch immer in etwas dem Angriffe zu Statten kommt, gesellt sich, aus ihm sich folsgernd, ein indirekter, vielleicht noch bedeutungsvollerer zu.

Es ift oben erwähnt, daß die alte Theorie mit der alten Baffe der indirecten Sülfe eines Fronthindernisses nicht glaubte entsbehren zu können. Der an demselben dem Angreiser erwachsende Aufenthalt resp. die Möglichkeit das Feuer auf wenig Defileen zu beschränken, mußte ersetzen, was der alten Baffe an Tragweite, Trefssicherheit und Schußschnelligkeit abging. Für die entscheidungssuchende Desensive, für den Gegenstoß aber, ist und war — die Alten haben es nicht verkannt — dieses Fronthinderniß — selbst ein Hinderniß. Die Kraft des modernen hinterladers hat diesen Bann von der Desensive-Offensive genommen — die Lehre von den Fronthindernissen kann heutigen Tages als eine überwundene betrachtet werden!

So ergiebt fich benn als Endresultat diefer allgemeinen Unters fuchung:

Die Defensive Diffensive ift und bleibt abhängig vom Terrain!

Die modernen hintersader haben in den an die Stellung zu machenden Anforderungen einige begünftigende Modifikationen gebracht, indem sie einestheils die schwächere Besetzung, anderntheils den Fortfall eines Fronthindernisses gegen früher gestatten! und badurch bireft und indirest den nothwendigen Nachsstoß erseichtern!

Die Grundbedingung aber für die Anwendung diefer Rampfform bleibt in erfter Linie die immer nur eventuell erreichbare Nothwendigfeit — eine folche Stellung wirklich gu haben!

Der eine Grundsatz ber baraus folgend sich für eine Gesechtsinstruction ergabe, tann also nur ben im ersten Kapitel schon gegebenen erweiternd lauten:

Gine Defenfiv-Dffenfive ift nur ba berechtigt, wo die Truppe

eine Stellung findet, welche die reine Abwehr unter fo entsichieden günftigen Chancen erlaubt, daß mit Sicherheit auf die Ersichütterung der gegnerischen Stoße und Widerstandskraft durch eine verhältnißmäßig schwache*) Besetzung gerechnet werden kann; und welche doch dabei die rasche und energische Ergreifung des richstigen Moments für den eigenen Nachftoß, sowie die aussichige Verwendung der eigenen Kräfte dazu und seine mögliche Fortsetzung über die eigene Linie hinaus gestattet!

Gehen wir dazu über, die beiden Stadien der Defensive Offensive naher zu betrachten. Wie bei der Offensive voransgesetzt war, daß der entscheidende Fleck zum Angriff richtig gegeben, so wird hier angenommen, daß die gute Stellung zur Bertheidigung gesunden — nur um die modernen Bedingungen der guten Durchführung des einmal bestimmten handelt es sich auch hier.

I. Das Stadium ber Abmehr.

Die reine Abwehr foll in erfter Linie für die Defenfiv-Dffenfive leiften, mas die Borbereitungstruppe für den Augriff: fie foll ben Gegner erichüttern.

Im weiteren Berlauf ber Dinge aber foll fie auch eine ges wiffe Zeit hindurch — fo lange, ale nothig ift, um den Umfat in ber Form durchs b. i. ben Gegenftog vorzuführen — minbestens ber Stoßfraft bes Angriffs ihre eigene Widerstandsfraft entgegensegen fonnen.

Die Aufgabe der Abwehr theilt fich darum ahnlich, wie die des auf fie gerichteten Angriffs in eine vorbereitende und eine hauptthätigkeit.

^{*)} Es wird in diesem ganzen Rapitel immer nur von dem relativen Stärteverhältniß zwischen den zur reinen Abwehr ("niöglichst wenig") und den zum entscheidenden Gegenstoß bestimmten ("möglichst viel") Truppen die Rede sein. Auf ein bestimmtes Jahlenverhältniß einzugehen würde erst möglich, wo man ein bestimmtes Terrain im Auge hat. Immerhin wird es nühlich sein, hier zu bemerken, daß eine Stellung, welche mehr, als allerhöchstens die etwas größere Hälfte der disponiblen Wacht für die reine Abwehr beansprucht, nach unserer Ansicht eine schlechte ist, und daß es uns scheinen will, daß um günstig genannt zu werden, eine Desensiv-Dsensive das Zahlenverhältniß von 1/3 zu 2/3 zwischen Abwehr und Gegenstoß erstreben muß.

Sollte die Abwehr diese Doppelaufgabe auf der ganzen Länge der gewählten Stellung lösen, so läßt sich leicht übersehen, daß dazu eine numerische Kraftentwickelung ersorderlich wäre, welche die voraussichtlich vorhandene um so mehr überschreiten würde, als grundsätlich für das Abwehrstadium nur ein Minimum in dieser Richtung verwendet werden darf — soll nicht der Nachstoß compromittirt werden.

Eine Defensive, welche bei faktisch vorhandener numerischer Ueberlegenheit über ihren Gegner sich trothem in dieser Form bestände, braucht füglich hier nicht in Betracht gezogen zu werden. Die Ubwehr würde für sie — ohne Bersündigung an den Grundsprinzipien der Taktik — nur ein so kurzes, zufälliges, allenfalls abssichtlich scheinbares Stadium bilden, daß wir hier keine Grundsäte für solches Bersahren aufzustellen brauchen.

Für uns tann ce fich nur um Berhältniffe handeln, in welchen bie numerischen Kräfte fich im Allgemeinen bas Gleichgewicht halten, wo die Bagichale höchstens zu Ungunften ber befensiven Stärke ausgeschlagen hat.

Unter solchen Stärkeverhältnissen ift es klar, daß die Abwehr nicht an eine überall gleichmäßige, überall jeglicher Eventualität gewachsene Bertheilung, ber ihr ja prinzipiell sparsam zuge= messenen Kräfte benten kann.

Sie muß also andere Hissemittel aufsuchen, welche freilich wesentlich wieder nur in der von ihr angenommener Maaßen unabhängig — aber doch immer mit besonderer Rücksicht auf sie — getroffenen Wahl der Stellung sußen, auf welche sie aber durch die ihr obliegende Art der Besetzung immerhin einen geswissen Einfluß siben kann.

Es ift ein anerkannter Vorzug ber Offensive, welcher ja auch mit dieselbe zur stärkeren Form gemacht, daß berselben zeitlich und local die Initiative zufällt, mit der sie den Gegner überraschen kann. Diesem speziellen Bortheil (dort! und jett!) gegenüber besitzt aber doch die Desensive eine gewisse allgemeine Initiative, vermöge deren sie (wenn sie nur strategisch richtig sich aufgestellt, wovon wir hier nicht zu reden) den Gegner an sich anzieht und ihn durch die gewählte Stellung zum Vorgesen in einer oder doch nur eisnigen bestimmten Richtungen zwingt, die ihr vorher bekannt sind.

Auf biese — allerdings von der glücklicheren oder unglücklicheren Bahl der Stellung abhängige — Hauptangrifferichtungen muß sich also die reine Abwehr einschränken, um hier die ihr gestellte Doppelaufgabe möglichst vollständig zu lösen, während sie an den übrigen Stellen sich nur beobachtend verhält.

An diefen möglichen Sauptangrifferichtungen muffen ihre (b. h. der Stellung) Stutpuntte liegen und ihre ftarte Befetung muß und wird wiederum unfehlbar den Angreifer auf fich giehen.

Selbst wenn zwischen einzelnen Stütpnntten einer Defensivsiellung weber burch Terrainverhältnisse noch besensive Truppenaufstellungen dem Gegner das Eindringen verwehrt ift: die gut
gewählten Stütpuntte werden trottem auf ihn eine unausbleibliche Unziehungsfraft aussiben, sei es, weil sie dirett, durch die
von ihnen ausgehende Feuerwirtung, sei es weil sie indirett
durch die auf sie basirten Flankenstöße den Angreiser solange in
Rücken und Flanke bedrohen, bis er sich ihrer bemächtigt hat.

Das erfte Bedürfnif ber Abwehr alfo, wenn fie mit ihren relativ schwachen Kraften ihre Aufgabe lofen will, ift: fich an ben entscheibenben Stütpunften concentrirt aufzustellen!

Regativ ausgebrückt, sautet diese Anforderung dahin, daß die Abwehr: niemals Kräfte dahin tragen darf, wo sie voraussichtlich teinem entscheidenden (entscheidungsuchenden) Angriff ausgesetzt, wo sie wahrscheinsich nur "beichäftigt" werden wird.

Ift fo für die reine Abwehr das allgemeine Befegungsprinzip
— an den enticheidenden Puntten concentrirt, bazwischen nur beobachtend — gefunden, so handelt es fich jett weiter um ihre Detailaufgabe an den Orten der Concentration.

Es liegt wohl nur in der Natur der Sache, daß jeder einzelne folde Punkt, ein felbstiftandiges Ganze unter einheitlicher Führung bilde, beren ganze Aufgabe darin eulminirt: mit den ihr unterstellten Kräften — sich an dem bezeichneten Fled zu beshaubten!

Ift oben von einem richtigen und vollwichtigen Angriff gesagt worben, er muffe geführt werben in ber Ueberzeugung, daß "bas Schwert schneibet ober springt", so kann man hier verlangen, bag bie Abwehr geführt werbe im Bewuftsein, "baß der Schild wehrt ober spastet"! War beim Angriff gesagt, baß er ja nie miffen könne,

auf welche Kräfte er ftieße, so muß hier von der Abwehr behauptet werden, daß sie nie wissen kann, ob ihr nicht "doch noch" Entsatz fat tommt.

Rur die felbstbewußte hartnäckigfte Bahigkeit im Biberstande ftellt fich ebenburtig ber jum Mengerften entschlossenen Energie bes Angriffe gegenüber.

Die Möglichkeit der Räumung muß der Abwehr ebenfo fern liegen, ale bem Angriff ber Gedanke an Rudgug!

Es icheint bier ber paffende Ort vor dem Gegenbilbe jener früher gerngten voreiligen und unnnten Engagements bes Angriffs gu warnen; vor jener oft - und hier nicht immer wieber porfommenden höhere Schuld 3.11 lange au8= gedehnten Borpoften= (Arrieregarben und Avantgarden= 2c.) Behaup= tung und Bataillirung vor ber eigentlich gemählten Bertheidigungs-Auch hier muß volle Rlarheit des Urtheils und bee Willens beansprucht werden; wer fich befenfiv ichlagen will und fann in gunftiger Stellung, ber foll nicht erft - unter welcher Firma es fei - eine ichwache Abtheilung feiner Kräfte bem Schicffal ausfeten vereingelt, unnüt, ja ale abichmachendes Beifpiel für ben Muth ber anderen - vor feiner Front vom überlegenen Feind vergehrt gu werben.

Bas hierin, ale Ginleitung gur Orientirung gefchehen muß, barüber im Rapitel vom hinhaltenben Gefecht! -

Das nebenbei! zuruck zu bem einen Führer, welcher einen Stubpunkt zu behaupten hat.

Die alte Theorie — trot Allem die Mutter unferer heutigen Beisheit — liebte es, wie die Colonnenform für die Offensive, die lineare Berwendung der Truppen für die Defensive in den Bordersgrund zu stellen. Die modernen Anschauungen treten dem nur besträftigend bei.

In der vollen Kraft der Fenerwirkung, und wesentlich wohl nur in ihr, liegt die volle Kraft der Abwehr. Dieser Sat aber bedingt die Nothwendigkeit, in die erste Linie soviel Gewehre zu brinsgen, als irgend möglich d. h. die prinzipiell lineare Form.

Die Tendenz der Abwehr muß es fein, ihrer Fenerwirfung: bie Ueberlegenheit über die möglicherweise vom Feinde gegen fie geltend zu machende mit allen Mitteln zu sichern.

Daß und wie dieß cv. an beschränfter Stelle numerisch zu erreichen (hinter Desilden concentrisch; Etagenseuer 2c.) ist bereits berührt, es mag hier als in das allgemeine Gebiet der Stellungs-auswahl gehörig zur Seite bleiben.

Das andere Mittel, durch vorher abgesteckte Wahrzeichen sich mindestens die Ueberlegenheit der Treffsicherheit zu schaffen, sei hier als dringend anzurathen erwähnt, wenn auch seine Anwendung wesentlich von der vorhandenen Zeit abhängt.

Bon Ort und Zeit abhängig ift bas britte Mittel sich bie lleberlegenheit zu wahren, die Deckung b. h. die im Terrain zu suchende möglichste Abminderung der Berluste. Bis zu einem gewissen Grade aber wird sie immer vorhanden sein, weil eben mehr oder weniger jedes Terrain dem stehenden (liegenden) Mann diesen Schutz gewährt. Ihn nach Möglichkeit (fortifikatorisch) zu steigern darf die Abwehr nie unterlassen und für sie ist und bleibt der Schutzen araben beute nabezu ein Lebens be bürfnis!

Das Alles aber find — obgleich Mittel von höchster Wichtigsteit — Dinge, die von den einmal gegebenen Verhältnissen (Dertslichkeit, Zeit, hülfsmittel) abhängen. Für uns hier handelt es sich mehr um die allgemeinen, für alle Verhältnisse maafgebenden Grundsäte der Truppenverwendung.

Wie beim Angriff, fo auch hier bei der Abwehr an bestimmter Stelle, fällt berselben die Doppelaufgabe zu der Vorbereitung und ber Durchführung.

So gut, wie beim Angriff, muß auch hier (b. h. an ben Stütspunkten concentrirt,) bem ersten Theil ber Aufgabe, bie ganze nach bem Terrain überhaupt nur verwendbare Stärke — aber auch nicht mehr, zugewendet werden b. h. die Abwehr an einer bestimmten Stelle, muß die erste Linie von Hause aus so dicht mit Schützen besetzen, als es irgend möglich ist und als überhaupt zur Wirksamkeit kommen können. Da diese Schützen sich nicht zu bewegen brauchen, da sie serner, wie auch immer, gedeckt etablirt sein werden, können sie dichter stehen, als beim Angriss, ohne in ihrer Wirksamkeit gehindert oder außerordentlichen Berlusten ausgesetzt zu sein und der Grundssatz auf je einen Schritt ihrer Vertheidigungslinie einen Schützen in erster Linie zu verwenden.

Das Feuer dieser Linie soll und muß auch hier ein möglichst ununterbrochenes sein, und es tritt darum auch hier die Nothwendigkeit einer Sontienslinie zur Dedung des Berlustausfalles auf.

Es wird angesichts ber günftigeren Dedungsverhältniffe genügen, dieselbe auf die halbe Stärke der Schüten. — (ersten) — Linie zu berechnen. — Es wird dabei nicht erft nöthig sein, ausdrücklich zu bemerken, daß das saktische Ginrücken in diese Besetung erst einzutreten hat, wenn der Angriff sich erkennbar entwickelt.

Es folgt ber Unspruch, ber in britter Inftang an die reine Abswehr gestellt wirb, minbestens solange bis ber eigene Gegensitoß wirtsam werben fann, die eigene Widerstandsfraft ber Stoffraft bes gesammten Angriffs entgegenzuseten.

Wir muffen une aus dem beim Ungriff burchgesprochenen Berfahren ben Moment vergegenwärtigen, unter welchem diese Leistung beansprucht wirb.

Die offensive Bortruppe hat durch Zahl- und Raumüberlegens heit (concentrische Umfassung) die erste Linie der Abwehr zum Schweigen gebracht, sie bricht an dieser oder jener Stelle mit ihren Massen ein, convergirend Alles borthin dirigirend, was noch zusruck ift.

Mit verhältnifinäßig schmaler Front, aber besto bedeutenderer Tiefe wird sich der Strom in die gemachte Dammbruchstelle ersgießen!

Diefem Strom fich entgegenguftemmen, bedarf bie reine Abwehr einer Referve- ober Saupttruppe, nach Analogie des Angriffs, aber ohne Prajudig für die Starte biefen Ausbruck benutend.

Wo es geschehen fann, wird dieselbe für ihre Aufgabe selbstsftändige Reduits in der Stellung d. h. durch die feitherige Angriffs, vorbereitung noch nicht erschütterte feste Bunkte, welche eine neue Borbereitung, neuen Sturm ersordern, benuten.

Die Tragweite, Präzisson und Bernichtungsfraft der modernen Artiscrie aber wird diese Möglichkeiten auf ein Minimum reduzirt haben. Selbst in Dorfgesechten wird meistentheis schon vor dem eigentlichen Einbruch des Sturmes das innere Neduit nicht minder mitgenommen sein, als die Listere, wenn re nicht ausnahmsweise geschützt ist!

Bei weitem feltener als früher wird es heute möglich fein, ber erften Periode ber pafiwen Abwehr eine zweite innere folgen laffen zu können. Das Schickal innerer Referven wird mehr als je mit dem der außeren erften Linie zu einem einzigen zusammensichmelzen.

Bei weitem häufiger als früher wird baher heute die Referve ber reinen Abwehr von ihrer passiven Aufgabe ber Biberstandstraft, zu der aktiven ber Ausnutzung ihrer — partiellen — Stoßkraft schreiten muffen, b. h. bei weitem mehr als früher beruht das heil auch der reinen Abwehr auf ber Beimischung der ihr freilich auch früher schon nicht fremden Offensivelemente!

Wir haben gesehen, der von der reinen Abwehr gut empfangene Angriff ist nicht in der besten Berfassung seinerseits seine Bidersstandstraft sehr geltend zu machen, auch partielle Gegenstöße in diesem Moment, namentlich wenn sie seine Flanke treffen können, werden ihn leicht zum Stutzen bringen, ihn wohl jedensalls in der Berfolgung des für ihn entscheidenden Zieles, die "jenseitige Grenze" zu erreichen, aufhalten können.

Es bedarf dazu seitens der reinen Abwehr keiner absolut überlegenen Kräste, da auch der Angreiser seine numerische Ueberlegenheit nicht sosort entwickeln, nicht unmittelbar zur Geltung wird bringen können. Die Chancen des Bertheidigers liegen jest in der Ueberraschung, der Flankenwirkung, seiner in erste Linie tretenden Energie!

Sei dem aber, wie es wolle, ob die Abwehr rein paffiv, ob fie activ auftrete, die Entscheidung wird fich selbst in dem eigentslichen Prototyp der Defensivkämpfe — in den Ortsgefechten — heute rascher finden, als früher; die hartnäckige Zähigkeit der früheren Kämpfe dieser Urt kann sich, seltene Ausnahmen abgerechnet, dem rasch fressenden hinterkader gegenüber wohl schwerlich irgendwo in altem Maaße wiederholen.

Daraus folgt, daß auch die reine Abwehr für den zweiten Theil ihrer Aufgabe weniger auf die numerische Zahl ihrer Kräfte, als vielmehr auf die rasche, überraschende Einwirfung derselben angewiesen ift, und darum, trot des Ausdrucks "Haupttruppe" doch immer ihre "Hauptkraft"numerisch, soweit irgend thunlich in die erste Linie (Lisserbehauptung) legen muß.

Reue Infanterie-Tattif.

Das gegenseitige Stärkeverhältniß zwischen Bortruppe (Schützen und Soutiens) und haupttruppe (Reserve) der Abwehr wird somit, je nach der vorhandenen Stellung, wesentlich variiren. Zedensalls aber wird eine gleiche Stärke beider als das Maximum des Nothwendigen für das Stadium der reinen Abwehr bezeichnet werden können. Eine, wie sie soll, an den entscheidenden Stützepunkten concentrirt auftretende Defensive wird also nach dieser Rechnung mit drei Mann auf den Schritt der gegebenen Frontentwickelung der Stellung ausreichen. Diese Gesammtkraft aber wird nach Umständen sich zu Gunsten der ersten Linie gegen die Reserve bis zu dem Verhältniß von 3:1 gliedern.

Es wäre weiter zu untersuchen, wie nahe die verschiedenen bis jett als nothwendig erkannten Abtheilungen ihren Abstand von einander berechnen muffen.

Da jebe Bewegung im wirffamen feindlichen Feuer immer etwas mikliches hat, ber Moment aber, wo die Defenfivschutgenlinie ber Unterftugung ber Soutiens vorausfichtlich am meiften bedurfen wird, ber Zeit nach mit bem intenfivften (Schnellfeuervorbereitungs.) Reuer bes Angriffs gufammenfallen wird, muß es mohl als Regel hingeftellt merben, bie Soutiens fo nahe als irgend möglich hinter ber Schutenlinie ju placiren, um fie fofort bei ber Sand gu haben. Den Nachtheilen, welche burch eine folche Aufstellung nicht immer burch die Dedung im Terrain werden ausgeglichen werben tonnen und welche namentlich bem feindlichen Artilleriefener gegenüber leicht Schüten und Soutiens gemeinsam werben ichabigen tonnen, ift vielleicht am beften zu begegnen burch gleich von Saufe aus burchgeführte Berlegung ber Soutiens in fleine Abtheilungen. Dem Bedenten einer baburch geforberten gu frühen Bermifchung, welcher beim Angriff Rednung getragen werben mußte, tritt bier wohl bas beiberfeitige Stillliegen ausreichend entgegen.

Für die Referve dagegen kommt es zunächst darauf an, sie während des Borbereitungsstadiums des Angriffs der Wirkung des seindlichen Feuers möglichst zu entziehen. Je nach der Terrainbedung freilich verschieden, werden im Allgemeinen 3—400 Schritt
hinter ihrer Schützenlinie genügen, um sie nicht mehr der Mitleibenschaft der Zielwirkung der Angriffsartillerie gegen die erste Linie
zu exponiren. Andrerseits da selbst ihr Frontalauftreten erst ganz

furz vor ober unmittelbar mit dem Einbruch zu erfolgen hat, um befto überraschender zu wirfen, wird dieser Abstand nicht als zu weit bemeffen erscheinen; höchstens mag die Regel gelten, daß die Referve etwas näher hinter ihren Schüten stehn muß als die Entsfernung von diesen zu den seindlichen Angriffsschüten beträgt.

Naturgemäß hängen aber diese Abmessungen ganzlich von ber Dertlichkeit ab, welche in Dorfgesechten z. B. wesentlich modifizirend eingreifen wird und muß.

Gine fernere Frage, nachdem die allgemeinen Prinzipien für Eintheilung, Stärte, Abstände der Abwehrtruppe festgestellt, betrifft die Frage ihrer Leitung.

Es ift bereits im Kapitel von der Offensive das Prinzip festgestellt, daß die Einheitlichkeit der Leitung abhängig ist von der Einheit des zu erreichenden Zieles und der Möglichkeit des zu übenden persönlichen Einflusses.

Unter biesem Gesichtspunkte betrachtet, stellt sich bei ber Abmehr bie Nothwendigkeit einheitlicher Leitung in der Tiefenrichtung, als die dem Zwecke des zähen Widerstandes unbedingt am besten entsprechende herans und wir werden darum hier dieselbe für Schüten und Soutiens unbedingt, für die dahinter stehende Haupttruppe (Reserve) aber auch für den Fall in Anspruch nehmen, daß ihre Aufstellung auf einer für den Führer der vorderen Linie sichtbaren Entsernung ersolgen kann (was ja nicht immer lediglich von der Entsernung an sich abhängt).

Da es nun ferner in der Natur der Abwehr, welche eben teine spezialörtliche Initiative besitzt, liegt, daß sie an jedem beliebigen Punkte ihrer Stellung Objekt des seindlichen Angriffs werden kann, so wird es sich wiederum empschlen, sie dafür in der Breitenrichtung auf nicht allzugroße Entsernungen aus relativ selbstständigen Abkheilungen nebeneinander zusammenzusetzen. Dafür werden sich nun die Compagniecolonnen als recht eigentlich qualifizirt erweisen, d. h. in der Abwehr werden sie die taktische Einheit sein!

Das Alles hangt, wie überhaupt bei ber Abwehr, fehr innig mit ben localen Berhaltniffen jufammen, welche ja in ber Breitenrichtung leicht ebenso einartiger Natur fein fonnen, bag auch hier eine einheitliche Leitung ermunicht ericheinen und bann wieber im Bataillon fich finben laffen, tann.

Nicht — was grade bei ber Mannichfaltigkeit ber Erscheinungen bier so unpraktisch ware — um eine Normalgesechtsformation für ein befensives Bataillon aufzustellen, sondern nur um die seither aus- gesprochenen Gedanken baran zu erläutern würden wir also sagen:

Ein Bataillon (natürlich im Berbande zu anbern gebacht) welches im freien Terrain g. B. einen Bergruden befegend, fich befenfiv ichlagen will, wird feine vier Compagnien auf je 80-100 Schritt auseinanderziehen; jede Compagnie (gu 200 Gemehren) wird einen Bug ale Schuten (80 Schritt Frontbreite) auflofen, babinter auf 50-100 Schritt einen halben Bug (ev. fettioneweise ausein. andergezogen) ale Soutien postiren, mit 11/2 Bugen beplopirt ober mit geöffneter Linie Salbzugecolonne auf etwa Schritt von ber Schütenlinie fich etabliren; ober aber, ein Bataillon, welchem eine Lifiere (Bald-Dorf zc.) jur Bertheidigung überwiesen ift, welche den Ginbruch des Feindes nur an bestimmten Gingangen -erwarten läßt, wird je nach ber Angahl Diefer voraussichtlichen Ginbrucheftellen feine Compagnien à cheval berfelben (gur fpeziellen Bertheibigung ber Barricade unbedingt portheilhafter, ale bie Abfcnitteeintheilung von Strafe ju Strafe in ber Front) aufstellen und je nach Umftanden eine bis zwei berfelben gefchloffen als Referve gurudhalten, mabrend die in erfter Linie fechtenben brei ober zwei Compagnien fich in Schuten und Sontiens auflofen. -

Der Umftand, daß die Widerstandskraft schon nach rein meschanischen Gesetzen mit der Tiesenansbehnung mächst, welche der Widerstehende dem gegen ihn geführten Stoß entgegenstellt, und welcher uns oben das Bedürfniß einheitlicher Führung in der Tiesenzichtung geltend machen ließ, bringt uns bei der reinen Abwehr von einer ganz anderen Seite her, als dies beim Angriff der Fall war, auf die Tressenstrage; und doch insosern wieder ist es derselbe Gedankengang, als es ja auch dort galt, dem Angriff durch die Tressen über den Moment sortzuhelsen, wo voraussichtlich seine Widerstandskraft auf die Probe gestellt werden würde.

Es ift in ber eben vorhergegangenen Abhandlung über bie reine Abwehr, absichtlich, trot mannichfach angezogener Achnlich- teitsbeziehungen ber Ausbruck "erste Linie" und "Referve" grund-

fatlich anftatt ber beim Angriff angewendeten Bezeichnungen .. Borund Saupttruppe" gebraucht worben. Es ift in ber That bei ber reinen Abmehr mit ber Bermendung jenes als "Referve" bezeichneten Theiles ihrer Rraft für fie alles Erreichbare abgethan, fie felbit bamit an ihrem letten Riele angefommen, welches eben bas ift, fich mit ihrer letten Rraft zu behaupten. Diefes Beharrungevermögen ericbien une burch ben Ausbrud "Referve" am beften verbollmeticht und grabe weil biefem Ausbrud etwas außerftes, gabes, paffipes antlebt, haben mir ibn beim Ungriff permieben. bie befannte Terminologie aller Lehrbucher bagu, melde bon ber Truppe, welche wir bier in ber Abmehr gemeint haben. für bas Ortegefecht minbeftene icon lange ben Ausbrud "innere Referve" jum Gemeinaut gemacht bat. Umgefehrt wollen wir barum wieber nicht ber für ben Begenftof ber Defenfiv-Offenfive bestimmten Truppe ben Ramen einer Referve beilegen.*)

Run ist es aber klar, daß wenn, wie es ja doch leicht trot prinzipieller Sparsamkeit, geschehen muß, die Stärkeverhältnisse der reinen Abwehr selbst an den einzelnen Concentrationspunkten größere Dimensionen annehmen, als hier in der allgemeinen Bestrachtung vorausgesetzt worden, auch für sie die blose Dreitheilung in Schügen, Soutiens, und Reserve nicht ausreicht. Bo, wie es ja in Entscheidungsschlachten heutiger Massen vorkommen wird und vorgekommen ist, ganzen Brigaden, Divisionen, ja Corps die Rolle der reinen Abwehr zusallen kann, dis andere Kräfte den Gegenstoß übernehmen, wird schon aus rein räumlichen Gründen die Frage der Treffeneintheilung an diese größeren Abtheilungen berantreten.

3m Gegenfat zu bem, mas im Rapitel von ber Offenfive gefagt ift, wird bei der Abwehr für die Nütlichkeit und Nothwendigkeit eines zweiten Treffens ein viel bedeutenderes Gewicht,
in die Bagichale fallen. Bir haben daffelbe bort wefentlich nur als Ludenbuger auftreten feben, beftimmt im unwahricheinlichen Falle

^{*)} Es mag vielleicht auffallen, daß in diefer Studie ichon mehrfach ein icheinbar boch fo unnüber Accent auf bestimmte "Ausbruche" gelegt wurde, die im Grunde doch gleichgultig seien. Wir sind — wie bereits oben einmal erwähnt, nicht dieser Ansicht, sondern meinen, daß die Unklarheit der Ausbrucke gar häusig die Houptschuld trägt, an der Unklarheit — der Geister.

eines feindlichen Durchbruchs oder im zufälligen einer sonst entstehenden Lücke einzugreifen. hinter Truppen der reinen Abwehr gestaltet sich bies Berhältniß anders.

Freilich die zufälligen Lüden werden, da Alles fteht, sich selten zeigen, dagegen aber ist es die recht erustliche und mit aller Macht ersstrebte Absicht des Gegners gewaltsame Lüden zu stoßen und gegen dieselben die ganze Bucht seiner Stoßkraft geltend zu machen. Was dort nur unwahrscheinlich, nur durch eigene Fehler provozitt erscheinen konnte, wird hier die mit allen gegnerischen Mitteln erstrebte Absicht, die Regel!

Schon diefer Umftand macht in ber Abwehr felbft bei verhaltnigmäßig noch geringer Frontbreite bas Borhandensein eines ameiten Treffens ungemein wichtig, in bemielben Dagfe aber wie die Frontentwicklung machft, nimmt auch mit ber - Dant ber offenfiven Initiative - machfenden Unficherheit über ben möglichen Einbruchspunkt, Die Bedeutung des zweiten Treffens raumlich gu. Seine rafchefte Unterftugung wird um fo nothwendiger, je mehr für die reine Abwehr mit bem Berluft ber Stellung: Alles perloren ift. Dem Angriff, bem bie Bertheidigung burch einen offenfiven Borftok entgegentritt, ift die Stelle, wo ein folder auf ibn trifft ziemlich gleichgultig, feine Begenwehr hangt in Diefem Doment nicht von bem Flede ab, auf welchem er fich befindet. bere bie Abmehr, beren Stellung bie Bafis ihrer gangen Berechti= Rommt bier bas zweite Treffen in die Lage bas erfte auna bilbet. aufnehmen zu muffen, fo ift eigentlich fur die Defenfive Dffenfive im großen Bangen und mahricheinlich befinitiv - bas Spiel ichon perforen.

So geartet find die Gründe, welche bei einer Abwehrstellung von gewisser Breitenausdehnung die Nothwendigkeit eines zweiten Treffens in den Bordergrund treten lassen. Wie Alles bei der Abwehr, hängt Stärke, Abstand, Führung eines solchen zweiten Treffens hier lediglich vom Terrain ab. Jemehr dasselbe das erste Treffen unterstützt, desto schwächer wird ja naturgemäß das zweite sein können; trotzem wird man es hier als Regel ausstellen können, daß schon bei einer Desenswistellung nur eines Regiments ein zweites Treffen nothewendig wird, mag dasselbe im offenen Terrain, mag es um Oertelicksteiten kämpsen.

Dieses zweite Treffen tann je nach Umftanden mit der Saupttruppe zu einer "inneren Referve" zusammenschmelzen, resp. dieselbe dadurch für die erste Linie frei machen oder selbstständig als "äußere Reserve" auftreten. —

Es wird nicht nöthig fein, nachdem, was einmal icon beim Angriff über die Treffen gesagt und was andererseits über das Auftreten der Reserven beigebracht ift, noch speziell auf die Art der Thätigkeit des zweiten Treffens, sein von den Umständen abhängendes Offensiv- oder Defensiv-Versahren einzugehen.

Bas etwa ja noch zu ermähnen mare, wird bei Gelegenheit bes zweiten Stadiums ber Defensive Diffenfive zur Sprache tommen.

Dem Grundfatz getren, daß auch die reinfte Abwehr nie ohne Beimischung offensiver Elemente bleiben barf, wird, je größer die Berhältniffe ber reinen Abwehr werden, besto mehr auch die Birkssamkeit ihrer zweiten, ja eventuell britten Treffen — wenn auch local begrenzt und darum nicht entscheidend — der ganzen Art nach sich bem Berfahren bes entscheidenden Gegenstoßes nahern, sich jenes zum Muster nehmen muffen.

haben wir nun fo die Araftvertheilung im Stadium ber reinen Abwehr beleuchtet, fo bleibt nur übrig, in furzen Worten bes Berlaufes zu gedenken, ben das Ringen der aufeinanderftoßenden Kräfte unter ben hier und bei der Offensive gefundenen Formen wird nehmen muffen.

Wir werden hier zuerst von der bis jest noch gar nicht erwähnsten Defensivartillerie sprechen muffen, ohne deren Unterftugung wir uns heutigen Tages ja auch teine Abwehr in größeren Dimenstionen benten können.

Wir gehen von der Boraussetzung aus, daß die Defensivbatterien auf möglichst gunstigen Punkten placirt, möglichst im Terrain gesetet ze. im Allgemeinen auf der Sobe der Reserven der Abwehr, b. h. c. 400 Schritt hinter der vordersten Schützenlinie stehen werden.

So gewiß es für ben Angriff eine unbequeme Sache ist, sich auf weite Entfernungen vom Feinde schon entwickeln zu muffen, und so gewiß es beshalb das Streben ber Defensive sein muß, die Offenssive dazu zu nöthigf, es bleibt doch die Frage, ob diese Aufgabe grundsätlich den Defensubatterien gestellt werden soll. Für sie

ift es am Ende wesentlicher, ben Angreifer auf wirksame Entfernung zu fassen und zu diesem Zwecke ihren Standspunkt nicht zu früh zu verrathen. Es erscheint wohl vortheilhafter, diese Aufgabe der Einleitungstruppe der Defensive-Offensive mit Casvallerie und einigen leichten Batterien zu überlassen; wie es ja umsgekehrt die Aufgabe der Einleitungstruppe des Angriss ift, dieselbe vor jener unnöthig frühen oder falschen Entwickelung zu bewahren.

Die in Stellung befindlichen Batterien werben, von gegnerischen Ungeschicklichkeiten abstrahirt, welche die gewöhnlichen Maaße
sehr vergrößern können, ihr Feuer erst auf wirklich Erfolg versprechende nähere Entfernung beginnen dürfen und dabei sich
grundsätzlich die Angrissensanterie zum Ziel wählen, wenn
es auch wohl für sie nicht zu vermeiden sein wird, mindestens die
günstigen Momente, wo die vorausgesetzter Maaßen überlegene
feindliche Artillerie auffährt, gegen diese auszunuten.

Bon dem Zeitpunkte an aber, wo die Angriffsinfanterie selbst in Feuerthätigkeit tritt, bis zum letten äußersten Moment, darf die Defensivartillerie von ihr nicht mehr ablassen. Die Angriffsartillerie wird solchem Berfahren gegenüber nicht umhin können, näher heranzugehen und ihre Bekampfung muß dann von ber mögelichen Grenze an der Defensivinfanterie überlassen werden.

Wir haben oben von ber Unforderung an eine gute Stellung gefagt, daß fie von der außerften Grenge ber Birtfamteit bes Bewehre an ein freies Schuffelb bieten folle. Es fonnte bamit nicht gemeint fein, bag biefe Birtfamteit nun auch von ber Daffe ber Bertheibiger von Unfang an ausgebeutet werben folle. Richts befto weniger, wie wir beim Ungriff auf die Rublichfeit und Nothwendigfeit auch eines ziellofen Feuers im letten Moment getommen find, werden wir hier genothigt fein, auf ein Bufalle-Feuer ber Abmehr jurudzugreifen. Der Bortheil einer bie Gehfraft ber meiften Schuten übertreffenden Tragmeite ber neuen Bewehre fann und barf auch bei allem Werthe, welchen wir fehr entichieben bem Daffenfeuer auf mirtfamfte und nur auf mirtfamfte Entfernung beimeffen, für die reine Abwehr nicht mehr außer Acht gelaffen werden. Der moralifche Gindrud, welchen bas Pfeifen feindlicher Infanteriefugeln aus Boftirungen, von benen man noch gar nichts feben fann, auf ben Angreifer macht, ift - wir haben beim Angriff bavon geiprochen - nicht zu unterschäten und jeder auch ber geringfte 21bbruch an moralifcher Rraft, welche bie Bertheidigung bem Ungriff sufugen tann, ift für fie von hohem Werthe. Aber freilich bas Mittel bleibt (und murbe) ein gefährliches, in's Wegentheil umfchlagendes, wenn es in ju großen Dofen verabfolgt wirb. Solche nicht gerielten Schuffe tonnen ja naturlich nur reine Bufalletreffer geben, welche burchaus nicht mit ber Daffe ber verschoffenen Batronen im Berhaltniß zu fteben brauchen. Merkt aber die Ungriffstruppe erft, bag von ber Menge ber pfeifenden Rugeln nicht nur "manniche" fonbern bei Beitem die meiften "mannichem vorbeigeben", fo encouragirt bergleichen mehr ale es beprimirt. Immerhin haben wir auf Grund von Erfahrungen bei ber Angriffeformation mit biefen Bufalletugeln gerechnet und es wird aus diefem Grunde fich empfehlen, bas Mittel nicht von ber Sand an weifen. Wenn von ben Flügeln einer Stellung, ober von vor ber Front vorgeschobenen gang fleinen Abtheilungen in ber Richtung bes natürlich im Allgemeinen conftatirten Anmariches bee Reindes (auf 1800-1500 Schritt 3. B.) ein ruhiges confequentes Teuer, von Offizieren ftreng geregelt, unterhalten wirb, fo muß baffelbe minbeftene auf die Formation bee Angriffee eine gewiffe Wirkung üben. Und wie gefagt die reine Abwehr hat allen Grund, auch mit ben fleinften Mitteln zu rechnen.

Gang im schrofiften Gegensatz zu diesem Berfahren steht dann die Ausnutzung des wirklichen Massen, endlich des Massen; ichnell-Keuers ber Abwehr.

Bon ber eigentlichen Schützenlinie ber Abwehr barf bas Teuer erft auf wirksamste Entfernungen (je nach bem Ziel) bezinnen. Dasselbe wird einer gewissen Lebhaftigkeit nicht entbehren tönnen, ohne zum Schnellfener auszuarten; jedoch wird anch dieses Mittel nicht verschmäht werden dürsen, wo es gilt die feindliche Bortruppe für ihre Schnellseuer-Etablirung so weit als möglich von der eigentlichen Position abzuhalten. Gin Erfolg der Abwehr grade in die sem Momente macht notorisch den Angriff am häusigsten scheitern.

Die ganze volle durch Soutiens, oft auch Referven, ja zweiten Treffen aufs höchfte zu steigernde Feuerwirkung aber hat die Defenssive von dem Augenblick an zu entwickeln, wo, wie oben beschrieben, der Feind zum Sturm geht — freilich für sie auch der schwierigste Moment!

Der Moment aber auch, wo die Ueberzeugung mit allen Mitteln ber Erziehung und bes momentanen Impulses wach gerufen sein muß, baß jett bas Zurudgehen sicherer Berderb, baß jett in letter Inftang an bas Bajonet appellirt werben muß!

So refumirt fich benn bas über die reine Abwehr Befagte babin:

- 1) Die reine Abmehr um möglichst Kräfte zu sparen für ben entscheidenden Offensivgegenstoß muß mit einem Minimum an Kraft der doppelten Aufgabe genügen, ben Feind zu erschüttern und sich in ihrer Stellung zu behaupten.
- 2) Wenn für biese Aufgabe auch die Bahl ber Stellung einen entscheidenden Ginfluß ausübt, so fann boch auch durch die Art ber Befetung wesentlich auf dieses Ziel hingewirft werben.

Die Truppen der reinen Abwehr find an den vorher als solche bezeichneten und erkannten Stützpunkten der Stellung concentrirt unter einheitlicher Führung zu verwenden, mährend das dazwischen liegende Terrain womöglich nur zu beobachten ist.

3) Die Berwendung der Truppen an einem bestimmten Stütpunkt erfolgt im Prinzipe linear b. h. fo, daß in die erste Linie soviel Feuerkraft als nur irgend möglich gebracht wird.

Gine Schützenlinie von einem Mann auf ben Schritt wird diefer Unforderung am beften entsprechen und eine möglichst nahe Soutienlinie von halber Stärke wird ausreichen, ba beibe ja als im Terrain gedeckt vorausgesetzt werden muffen.

Diesen gemeinsam bie erfte Linie ber Abwehr bilbenben Truppen, welche ihrerseits jedenfalls unter einheitlichem Befehl ftehen muffen, liegt die Aufgabe ob, ben Angreifer zu erschüttern.

- 4) Um auch unter allen Umständen die einmal eingenommene Stellung behaupten zu können, bedarf die erste Linie einer Resferve (Haupttruppe), je nach Umständen von derfelben bis herunter zu 1/3—1/4 ihrer eigenen Stärke: entweder als passive Reduitdessetzung, oder als activeUnterstützung thätig, je nachdem also auch unter einheitlichem oder getheiltem Kommando, wohl niemals aber über 3—400 Schritt rückwärts.
- 5) Bleibt in der Tiefenrichtung die einheitliche Führung wünschenswerth, so lange die Referve aus der ersten Linie sichtbar ift, so wird in der Breitenrichtung die Einheitlichkeit des Befehls

von der Einheitlichkeit der zu lösenden Aufgabe d. h. meistens vom Terrain abhängen.

Wo es fich um Bugange gur Stellung handelt, find jedenfalls biefe einer felbifftandigen Truppe gur Abwehr gu überweifen und nicht als Grenge gwifchen Abich nitten zu mablen.

Das in felbstftandige Kompagniecolonnen zerlegte Bastaillon wird meistentheils für die Abwehr die vortheilhafteste Berwens dung finden, sei es, daß es gang in der Breitens, sei es, daß es mehr oder weniger in der Tiefenrichtung als Ganges auftritt.

6) Der Werth und die Nothwendigkeit eines zweiten Trefsens tritt für die reine Ubwehr bei weitem mehr in den Bordersgrund als beim Angriff. Seine Stärke, Aufstellung und Führung hängen aber lediglich vom Terrain ab. Es wird darnach entweder als innere oder äußere Reserve auftreten, für welch' letztere Aufgabe bei größeren Berhältnissen oft ein drittes Treffen nöthig sein wird, bessen Ehältnissen die Dimensionen werden, desto mehr — lediglich fast, nach den Prinzipien des offensiven Gegenstoßes regelt, auch wo es noch nicht die Entscheidung an sich sucht.

Ueberhaupt wird die reine Abwehr bis in die fleinsten Bershältnisse ber Beimischung offensiver Clemente niemals ganz entsrathen burfen.

7) Grundsat ber reinen Abwehr muß es sein, ben Ungreifer nur und erst auf wirksamfte Feuerentfernung zu bekampfen.

Trothem wird es nothwendig, die äußerste Tragweite bes Gewehres auch durch das Fener in der allgemein bekannten Unnäherungsrichtung des Feindes, durch einzelne kleine Abtheilungen unter Aufsicht der Offiziere, auszubeuten.

Die erste Linie wird burch lebhaftes, ev. Schnellfeuer bie feindlichen Schüten in ihrer letten Etablirung vor dem Sturm möglichst weit abzuhalten suchen, weil mit der Berhinderung Diefer Feftsetung der Abwehr am erfolgreichsten gedient ift.

Die gange volle irgend verwendbare Feuerfraft ift auf-

Die Abwehr muß sich bewußt sein, baß es trogbem zum Appell ans Bajonet kommen kann und baß bas weniger gefährlich für sie ift, als bas Weichen!

8) Der gangen Natur ihrer Aufgabe nach, fann auch ber Rampf

ber Abwehr nur in ber Einzelordnung durchgefochten werden, welche gleich von Saufe aus anzunehmen Soutiens und Referve leicht gezwungen werden können.

Trothem muß auch in diefer Ordnung die Möglichkeit bes Maffenfeuers ftets gewahrt bleiben, welches freilich taum noch in ber Form ber Salve möglich fein wird!

Die Eindoublirung wird auch hier meift die einzig mögliche Form der Berftarkung fein, wenn auch die erften Stadien des Kampfes die beffere die immer zu erstrebende, Ausnahme gestatten werden. —

II. Das Stadium Des Gegenfloges.

Der Wegenstoß ber Defensiv Diffensive ift ihr enticheiben = ber Offensivact!

Nicht über Stärkeverhältnisse, Formen, Prinzipien ber Durchsführung baber ist es hier nöthig zu reben, bas Alles ist im Raspitel von ber Offensive erlebigt.

Sier bleibt nur eins, aber freilich für biefen Gegenftog bas wefentlichfte, ber Moment wo er gu führen, zu beleuchten!

Es ift oben beim Angriff als eine Grundbedingung für fein Reufsiren hingestellt, daß der Stoß der Massen fich unmittelbar an den Moment der Borbereitung anschließen musse. Bon dieser Grundbedingung kann auch der Gegenstoß der Defensive-Offensive nicht dispensirt werden, wenn für ihn das Stadium der Abwehr eine wirkliche Borbereitung sein soll.

Bon bem richtig abgepaßten Moment hängt ber Erfolg im Ganzen ab. Beim Ungriff ber eben einsach in berselben Kampfform verharrt, ergibt sich bas von selbst, bei der Defensivoffensive, welche mit andern, dem Kampf bis jetzt fern stehenden — freilich dafür besto frischen — Truppen den Stoß führen will, muß das für den Angriff so entscheidende: jetzt und bort! unter den schwierigsten Verhältnissen aufs rascheste gefunden und benutzt werden.

Es wird fich barum handeln, erft bie gunftigften Momente gu constatiren, bann bie barnach beste Aufstellung ber bafur bestimmten Truppen gu untersuchen.

Der fcmachfte Moment für die Anwendung feiner Biber=

ftanbefraft ift unbebingt beim Angriff berjenige, in welchem er alles einsett für feine Stoßtraft.

Es folgt baraus naturgemäß: ber gunftigfte Moment fur ben Gegenftog ift berjenige, in welchem ber Angriff jum Sturm ichreitet.

Wenn die Abwehr ihre Schuldigkeit gethan, so ist die Angriffstruppe ihrerseits in diesem Augenblick, ungedeckt und massenhaft vorgehend, in ihrer Widerstandskraft so erschüttert, wie sie selbst es nur je bei der ihr gegenüberstehenden gedeckten Desensivtruppe wird erwarten können! Freilich ist — und das hängt mit dem menschlichen Herzen mehr zusammen, als mit taktischen Regeln — ihre Stoßkraft in solchem Moment aus höchste gesteigert, aber diese Kraft, diese Energie macht sich nur in der einen Richtung: vorswärts! geltend.

Ein Gegenstoß in diesem Moment in die Flante hat große, sehr große Aussicht des Erfolges. Alles was beim Angriff und feiner Treffensormation gesagt ist, hat damit gerechnet.

Dem Angriff im Moment feines Sturmes in die Flanke gehen! Das muß also die eigentlichste, weil bei Beistem erfolgreichste Tendenz bes Gegenstoßes ber Defensiv. Offenssiwe sein!

Daß das nach Zeit und Raum und weil wie wir gefehn, ber Angriff sich doch auch einigermaaßen darauf vorbereitet hat, nicht ganz einsach ist, wird Niemand verkennen können.

Ehe wir darum bazu übergehen, die Mittel und Wege zu untersuchen, auf welcher die Defensiv-Offensive zu diesem Ziele gelangen kann, wird es praktisch sein, zu untersuchen, ob nicht noch andere Momente für sie günftig sind.

Betrachten wir zuerst die vorhergehenden Stadien bes Ungriffs.

In bichter, zusammenhängender Linie, von zweiten und britten Treffen entsprechend nabe gefolgt, vorgehend, wird eine richtig geleitete Offensivtruppe wohl selten oder gar nicht der Bertheibigung die Chance eines günftigen Gegenstoßes bieten, ehe bas Feuer der Stellung aus wirksamfter Nahe sie erschüttert haben wird. Rur ein Fehler in der Anlage, eine durch die mangelhafte Ausbildung der Truppe in der Borwartsbewegung entstehende Lücke, kurz — wie

wir boch voraussetzen mussen — nur Zufallsgelegenheiten werben es sein, welche die Vertheidigung veranlassen tonnten dem Angreiser ohne Ausbeutung des ihm bereiteten Feuerempfangs ihrerseits entgegenzugehn. Selbst wenn es sich im Lause des Geschetes zeigen sollte, daß diese Ausbeute nicht so bedeutend zu werden droht, wie man es vielleicht vorher erwartet hatte, als man sich in der — dann eben nicht richtig und gut gewählten — Stelslung aufstellte, bleibt es mehr als fraglich, ob jetzt noch ein Wechsel des Entschlusses, ein Aufgeben der Densensive und ein Uebergang zur Offensive günstigere Chancen bietet, als ein consequentes Durchsühren der ursprünglichen — wenn auch vielleicht nicht grade absolut besten — Idee?

Confequente Durchführung bes einmal beschlossenen bringt im Rriege meift weiter, als plötliches Abspringen zu etwas Anderem, auch wenn man erkennen sollte, daß es vielleicht besser gewesen ware, das Andere von Hause aus zu beschließen!

Sat man also einmal das Gefecht in der defensiv-offensiven Form angenommen, so führe man es durch, bis zu dem Moment, wo der Gegenstoß mindestens die relativ meiste Aussicht bietet.

Anders steht es allerdings mit der Benutung von offenbaren Fehlern des Angriffs. Solche Gelegenheiten darf eine active Bertheidigung sich nicht entgehen lassen, aber diese Art Gegenstöße werden doch nur den Character von Ausfällen, nicht den des wirklichen Umsatzes in die Entscheidungs Defensive haben. Wenn nicht die Unordnung, der Mangel an Energie und wie diese Fehler sonst heißen mögen, beim Angriff unzweiselhaft sich dokumentirt haben, wird es für die Defensiv-Offensive nie gerathen sein, direkt aus der Stellung mit ihren für das Abwehrstadium bestimmten Kräften offensiv vorzubrechen. Auch selbst zu den partiellen Aussällen wird es darum nöthig sein, nicht die Besatungstruppe selbst, sondern nur ihre äußeren Reserven — namentlich ja wohl Cavallerie — zu verwenden und so bald der kurze Stoß gelungen, dieselben wieder zurückzurufen.

Dem Nachtheil, nicht einmal das wirksam vorbereitende Abwehrseuer, um dessentwillen man ja doch eigentlich desensiv aufgetreten ist, abgewartet zu haben, wie das eben berührte Entgegengehen thut, ist der Gegenstoß mindestens nicht unterworsen, wenn er unmittelbar nach bein feindlichen Ginbruch fich gegen ben Ansgreifer wendet.

Es ift im vorigen Kapitel hervorgehoben, daß ber eben fiegereiche Angriff burchaus nicht in vortheilhafter Berfassung ift, um einem nun gegen ihn geführten Stoße seinerseits zu widerstehn, und dieser Umstand ift bort Beranlassung zu Anordnungen geworden, welche über diesen Moment hinweg helsen sollen. Da aber jedenfalls das rechtzeitige Eingreifen dieser Hilfen (brittes Treffen) seine Schwierigkeiten hat, ist der Moment für den Gegenstoß ein immer noch entschieden günstiger.

Ueberall ba aljo, wo das Borgeben mit frijchen Kraften in die Flanke bes grade zum Sturm ichreitenden Gegnere nicht möglich ift, wird biefer zweite Moment bafür benüt werden muffen.

In ber alten Taktik bilbet er eigentlich bie Regel, weil meift bas Fronthinderniß jene andere Möglichkeit ausschloß.

In der Praxis sehen wir daraus jene hin- und herwogenden Ortksämpfe erwachsen, durch welche sich die Napoleonschen Kriege auszeichneten und welche jett — wenn auch theilweise mit aus anderen Gründen — so sehr viel seltener geworden sind; und auch die Regel, im freien Terrain sich dem auf 30 Schritt herangekommenen Gegner entgegenzuwersen, suft auf dieser Theorie!

Immerhin bleibt nicht zu verkennen, daß jener frontale Gegenstoß der Entscheidung weniger vortheilhafte Chancen bietet, als der in die Flanke, daß dieser lettere den unbedingten Vorzug hat, auf eine besser vorgearbeitete Truppe zu stoßen, dann, da die Abwehr bis zum letten Moment mitwirkt, mit stärkeren Kräften auftreten zu können, und endlich gleich von Ansang an die Uneterstützungstruppen des Angriffs, welche selbst Gegenstand des Angriffs werden, in Mitleidenschaft zu ziehen, dem Gegner die freie Disposition über sie unmöglich zu machen!

Uso die Momente, resp. der Moment, waren constatirt, jest gilt es fie gu benuten!

Diese nach unferer Ausicht schwerfte Aufgabe in ber ichweren Runft ber Führung gipfelt in ber Frage: wo find im Verhaltniß gur Stellung bie für ben Gegenftof bestimmten Truppen aufzustellen?

Mit ber unbezweifelt fehr richtigen Untwort verbedt ba, mo fie poraussichtlich zu Berwendung fommen follen, und fo nabe,

daß sie rechtzeitig eingreifen können, mit welcher in den Lehrs und Streitschriften dies Thema so häufig absolvirt wird, ist eben leider gar wenig gesagt.

Es gibt gewiß in jeder friegerischen handlung von der kleinsten bis zu der größten, eine Menge von Dingen, welche dem Urtheil, dem Scharfblick, dem Genie des Führers überlassen werden muffen, ichwerlich aber wird sich ein Punkt finden, über welchen die Theorie so wenig Unleitung zu geben vermöchte, als über diese hier vorliegende Frage. Wirerheben nicht den Unspruch, diesem Mangel abhelsen zukönnen.

Was wir oben über den günstigsten Moment für den Gegenstoß gesagt, wird es erklären, daß wir prinzipiell die Aufstellung hinter dem Flügel der Stellung als die wünschenswertheste bezeichnen müssen, zumal dieselbe damit gleichzeitig am besten der etwaigen Umgehung oder dem Flankenangriff entgegentritt. Aber auch von der Mitte zwischen zwei Stützpunkten aus, kann ja unter gewissen Berhältnissen der Gegenstoß ebensogut auf die Flanke des Angrisse sallen. Dieses Ziel ist es, welches möglichst erstrebt werden muß. Damit aber ist auch wohl soziemlich erschöpft, was wir darzüber beidringen könnten, ob hinter einem, oder beiden Flügeln, ob ev. auch hinter der Mitte, vielleicht mindestens ausangs hinter der Mitte, wie nahe u. s. w. das Alles, wir haben auch keine andere Antwort — hängt von den Umständen ab!*)

Weil bem aber nun so war und so ift und weil wohl eingeräumt werden nuß, daß das Genie, welches "nach Umftänden verjahrend," grade das beste trifft, doch immer etwas seltenes ist,
darum haben wir oben gesagt: der Wechsel in der Form macht die Desensiv-Offensive so außerordentlich schwierig, muß sie und schon
um deswillen, weil Alles bei ihr so sehr "von den Umständen"
abhängt, als prinzipiell zu empsehlende Form verwerfen lassen.

Wir wollen nicht läugnen und verkennen, daß in der Theorie die Defensiv-Offensive als taktische Form gar manniches Bestechende vor der reinen Offensive voraus hat — ihre Praxis aber ist an soviel Benn und Aber gebunden, daß dafür kaum noch viel Bersführerisches übrig bleibt.

^{*)} Diese Umftande selbst aber hangen meift wieder von der uns hier nicht beschäftigenden Bahl der Stellung und ihrem "Offenfivfelbe" ab.

Es ist wohl nicht zu viel gesagt, baß allein bas vollenbetste Felbherrnauge und die manövrirfähigste Truppe dieser Reibung geswachsen erscheinen. Selbst ein Napoleon hat nur einmal bei Austerlitz diesen Bechsel in der Form realisirt; die Zahl der Beisspiele aber, wo selbst die sogenannte siegreiche Defensiv-Armee doch mit dem zweiten Theil ihrer Ausgabe in den Schwierigkeiten steden, die Schlacht dadurch also eigentlich nur eine "unentschiedene" gesblieben ist, rechnet sast nach der Zahl bieser Defensivschlachten überhaupt.


An alledem ändert auch der Umftand nichts, daß unfere heutigen Schlachten und Kämpfe, mit Waffen und mit Maffen gesichlagen, wie sie seit Ersindung des Schießpulvers unerhört gewesen, häufiger als früher, nur zu einem relativ entscheisdungslosen Messen der Kräfte, seltener als früher, zu einem den Gegner wirklich vernichtenden Siege führen werden, weil Tag und Kräfte zur Neige gegangen, ehe der Entscheidungsmoment genügend vorbereitet werden konnte, und weil die beidersseitige Ermattung es nicht gestattet, andern Tages gleich wieder anzusangen. Auch solche, heute vielleicht noch häusiger als früher wiederkernden Fälle, wo Massen genöthigt sein werden, sich rein desensiv — ohne Hoffnung auf wirklichen Sieg — zu schlagen, lediglich in der Absicht, sich da, wo sie einmal stehen, zu behaupten (Decungsschlachten könnte man es nennen z. B. gegen Ausssälle oder Entsatze.), werden an diesen Grundssen nichts alteriren.

Das Streben muß boch immer nach Entscheibung gehen und bazu die Wege zu weisen, bleibt die einzige unwandelbare Aufgabe ber Theorie.

Wenn aber baraus folgernd, behauptet werden wird, daß fünftig also die Recontreschlacht das Prototyp aller Kämpfe sein werde, so ist das in gewissem Maaße*) zuzugeben. Rencontreschlacht — und Festungskrieg (Lagerkampf) das waren auch die einzigen Kampfformen, ehe das Pulver so einseiftg desensiv einslußreich ward, wie es das heute nicht mehr ist.

Wenn aber im Allgemeinen jeber Rampf boch immer barnach ftreben foll, Sieg zu bringen, fo leuchtet es ein, wie hochwichtig

^{*)} Grunde für die defensive Form sind ja oben gegeben, und was dort über Konsequenz gesagt, bleibt auch nicht ohne abschwächenden Einfluß.
Reue Infanterie-Tattit.



es werben wird: bem Begner möglichst bie Initiative jum Un : griff ju entreigen! so hat uns benn bas Studium ber Defensive Offensive fclieglich wieder jur reinften Offensive gurudgeführt!

Bas aber an Grundsaten aus ber Betrachtung bes zweiten Stadiums ber Defensiv-Diffensive fich ergiebt, ist etwa bas:

- 1) Die Defensiv-Offensive hat ihre Krafte fur die beiden Stabien ber Abwehr und des Gegenstoßes streng ju sondern; für erstere in gunftiger Stellung, möglichst nur ein Minimum zu beftimmen.
- 2) Ihre ftarke haupttruppe ift bestimmt ben Gegenstoß zu führen; am besten gegen bie Flanke bes grabe zum Sturme schreitenden Angreifers; sonst mindestens so rasch als möglich nach bes Gegners wirklich erfolgten Ginbruch in die Stellung; nur ausnahmsweife, wenn der Angreifer grobe Fehler macht, oder sich zaghaft zeigt, mag der Gegenstoß erfolgen, ehe die Abwehr ihre volle Feuerwirkung ausgenutt hat.
- 3) Der Gegenstoß als Offensivalt regelt sich in Form und Durchführung lediglich nach ben für ben Angriff maaßgebenden Grundsäten: rasch, concentrirt, energisch!
- 4) Die Aufstellung ber für ben Gegenstoß bestimmten Masse wird eine ber schwierigsten, aber auch wichtigsten Aufgaben ber Führung sein. Ganz und gar nach Ort und Zeit abhängig von ben Umständen, wird für die Entscheidung Alles davon abhängen, daß ber Gegenstoß rechtzeitig ersolgen könne. Das ist ber Maaßstab für die Aufstellung, wie für die immer nothwendig werdenden weiteren Anordnungen (Beschle) an die Truppe.

Das Pringip, jedenfalls verbedt, womöglich hinter einem Flügel der Stellung, ift Alles, mas fich hier angeben läßt.

5) Die gradezu enticheidende Bedeutung, welche für die Desfensive Diffensive das Ineinandergreifen und Passen von Abswehr und Gegenstoß hat, macht diese Kampfform nur bei sicherster Führung, und nur mit manövrirfähigsten Truppen empfehstenswerth.

III. Ginige reglementarifche Anmerfungen.

Miles was feither über bie Abmehr gefagt, hat nichts an bem im Rapitel über bie Offenfive aufgestellten Sate, baf bie Einzelorbnung die

faktisch einzige Kampfformation ber Infanterie geworden ist, alterirt. Auch hier begegnet uns, ja hier vielleicht noch allgemeiner als unabweisbar anerkannt, die Schützenlinie, der Schützenschwarm! und mehr
noch als beim Angriff tritt bei der Abwehr die Kompagniekolonne
als eigentliche Grundlage der Schützenordnung in den Bordergrund.
Was beim Angriff noch nicht überall zuzugeben war, kann hier sast
ausnahmslos eingeräumt werden, daß die Kompagnie die taktische
Einheit der Abwehr ist.

Alles, was also am Schlusse des zweiten Rapitels aus biefen Berhältnissen für die reglementarischen Formen gesolgert worden ift, tann hier einsach wiederholt werden; breigliedrige Stellung, daraus einsach resultirende Biertheilung der Kompagnie würden im Gegenstheil in den Bedurfnissen der Abwehr neue Nahrung finden.

Es ware kaum nöthig, hier noch einmal auf das Reglement zurückzukommen, wenn es nicht angezeigt schiene, bei der so wesentslich auf der Feuerwirkung basirenden Abwehr mit einigen Worten einer Form der Feuerabgabe, der Salve zu gedenken, welche mit Borliebe für die Vertheidigung empsohlen wird.

Die außerordentliche, namentlich moralische Wirkung, welche ein plötzliches gleichzeitiges Schleudern einer Maffe von Angeln auf den Feind unter bestimmten Verhältnissen auszuüben im Stande ist, wird von uns, die wir ja mehrsach selbst mit der nicht gezielten Zusallswirkung gerechnet haben, durchaus nicht unterschätz. Im Gegentheil: und grade deßhalb wünschen wir für dieses so drastische Mittel eine reglementarische Form, welche weniger als die seither dasur allein vorgeschene Massenordnung, den grade in jenen "bestimmten" Momenten auch voraussichtlich so großen Berlusten, ausgesetzt ist. Das Auftreten und das Kommandiren geschlossener Linien in den Momenten, wo wir die "Salve" brauchen, wird tünsttighin sast ausnahmslos unmöglich werden und ist es — nur ganz kleine Abtheilungen, unter besonders günstigen Berhältnissen ausgenommen — schon jetzt gewesen.

Als Uebung mag, nuß man wohl sogar die seitherige Form immerhin beibehalten, im Gesecht anwendbar aber wird die "Salve" nur, wenn sie aus der Einzelordung auf Signal abgegeben werden kann. Ein schriller Pfiff des leitenden Offiziers der Schützenlinie, des Schützenschwarms, Hausens, Knauels gibt soweit

er hörbar ift, das Zeichen jum "Fertig" refp. zum momentanen Abbrechen auch selbst bes Schnellseuers, ein zweiter das Signal zum "Feuer", an welchem gleichzeitig sich jeder betheiligt, der (ohne Schädigung des Nachbarn — barum Friedensübung!) überhaupt feuern kann!

Auch bas ift im Grunde nichts Neues, aber es ift nüglich, wenn es reglementarisch wird.

Es würde schließlich in dieses Abwehr-Gebiet des Reglements auch wohl die Frage nach dem Carré gehören. Nach allem, was wir seither über die Kampsform der Infanterie gesagt, wird es wohl unzweiselhaft sein, daß wir dasselbe, so lange feindliche Infanterie und Artillerie in wirksamer Nähe sind, einsach für unmöglich halten. Der Knäuel wird ein wohl nicht immer zu vermeidendes Hüssemittel kleinerer Abtheilungen sein, das Bataillonscarré aber kann seine Anwendung nur noch sinden, wo seindliche Kavalleriemassen ohne Hülfe der andern Waffen austreten; wohl aber immer ein seltener — wenn auch nicht unmöglicher — Fall.

Roch eine Bemerkung fei hier geftattet, obgleich fie nicht eigents lich ins Infanteriereglement schlägt. Wir haben bei Offensive und Defensive Deffensive weit weniger, als bies früher, namentlich in ber erften Zeit ber hinterlader nothwendig erschien, Werth auf die Bersmeidung ber sogenannten Munitionsverschwendung gelegt.

In ber That ist es einer ber wesentlichsten Borzüge des hinterladers, daß er viel Munition verschießen kann und die Kriegsersahrung hat uns gelehrt, daß sehr im Gegensatz zu früher, man heute genöthigt ist auch mit Zufallstreffern und nicht gezielten Schüfsen zu rechnen.

Das Gewehr tann es leiften, die oft recht einflugreichen Refulstate find conftatirt - jest gilt es nochdie Munition bafur ju fcaffen.

Ein geficherter, voll reichlicher Munitionserfat wird für bie Infanteric heute ein Lebensbedurfniß, bem genugt, entsprochen werben muß.

Wie gehört hier nicht her, nur auf die Nothwendigkeit aufmerkfam zu machen, wollten wir auch in biefen reglementarischen Bemerkungen nicht unterlaffen.

. Der Umstand, baß ja bei ber Artillerie bie Relation zwischen Geschütz und Munitionswagen zum "Reglement" gehört, wird auch hier biese Bemerkung nicht beplacirt erscheinen lassen.

Biertes Rapitel.

Das hinhaltende Gefecht (die Demonstrative).

Der in dem ersten Kapitel dieser Studie hervorgehobene Untersichied zwischen entscheidungsuchendem und nicht entscheidungsuchendem Gefecht und die daraus gesolgerte Rothwendigkeit verschiedenen Bersfahrens für beide, wird durch die vorhergegangenen zwei Kapitel über die entscheidenden Sauptformen eine genügende Mustration erhalten haben, um hier einer weiteren Begründung entbehren zu können.

In der That sind wohl kaum schroffere Gegensätze zu denken, als jene auf äußerster Energie oder hartnäckigster Zähigkeit fußenden Bestrebungen den Gegner zu vernichten und diesen hier gemeinten Zielen, einen bestimmten Terrain-Punkt oder eine gewisse Zeit — womöglich ja sogar ohne Kampf zu gewinnen oder zu behalten.

Bereits bei Offensive und Defensive Offensive ist auf die Rothwendigkeit ihrer "Einleitung" hingewiesen, um richtige Entschlüffe saffen zu können; in der Zeit, der Einleitung vorausgehend werden "Recognoscirungen" nothwendig sein, welche ihrerseits meist auf die seindlichen "Borposten" stoßen werden. Wer der Entscheidung ausweichen, nach unglücklich gefallener sich ihren Consequenzen möglichst entziehen will, wird das nur mit hülfe einer "Arridregarde" vermögen u. f. w.

Alle biese: Einleitungs., Recognoscirungs., Borposten., Arrièresgarben = Abtheilungen, bazu alle in bas Gebiet bes sogenannten "tseinen Krieges" schlagenden Detachements stimmen barin überein: baß sie es — mindestens die eine Partei immer — nicht auf eine Entscheidung — auf das Vernichten oder Vernichtetwerden — anstommen lassen wollen, tönnen, dürfen!

Richtsbestoweniger, ba eben im Kriege meist basjenige, was ber eine nicht will, Grund genug für ben andern ift, es zu wollen, werden in ben seltensten Fällen diese Aufgaben ohne Anwendung von Waffengewalt gelöst werden können. Im hintergrunde jeder Kampfesthätigkeit aber steht immer und immer wieder: die Entscheidung!

Es muß zugestanden werden, daß dies Dilemma andere Ansforderungen an die Truppenverwendung wird machen müssen, als der klare und präzife Appell an das entweder — oder!

Wenn wir das Charakteristische, das allen diesen eigentlich von der einen Seite immer gern vermiedenen Gesechten, Gemeinsame heraussuchen, womit sie nach Theoric und Prazis ihre so schwierige Aufgabe zu lösen bemüht sind, so werden wir sinden, daß sie alle genöthigt sind, stets den Anschein der einen oder andern Hauptform anzunehmen, um so, indem sie damit drohen, den Gegner täuschen, irreführen, zu falschen Schritten verleiten zu können.

Eine einleitenbe Avantgarbe bes Angriffs, welche bie Details ber feindlichen Stellung ermitteln nug, um barnach bie Saupt-angriffsrichtung feststellen zu können, wird ba und bort Miene machen muffen, entscheibenber Angriff zu fein, um ben Gegner zu verleiten, sich fruhzeitig zu bemastiren.

Die Borposten ober die auf ihre Sauptstellung weichenden Avantgarden der Defensive werden sich hier und dort den Anschein geben muffen, entscheidenden Widerstand leisten zu wollen, um den Angreifer womöglich zu verfrühtem Aufmarsch zu bestimmen, und ihn in die von ihnen gewünschten Richtungen nach sich ziehen zu können.

Recognoscirungen werden oft durch einen falfchen Angriff bie Aufmerkfamkeit von bemjenigen Punkte abziehen, der ihnen der eigentlich wichtige ift.

Daß Arrieregarben nicht immer bie imponirende haltung werben bewahren können, welche fie fich zu geben genöthigt find, um ben Feind zu Umgehungen und anderm Aufenthalt zu nöthigen, macht ihre Führung so schwer u. f. w.

Rurg überall werben wir biefe Art von Gefechten barauf hingewiefen fehn: etwas anderes zu icheinen, als fie find, etwas anderes glauben zu machen, als fie wollen!

Schein, Täuschung, Berführung, Demonstration, das sind die Lebenselemente dieser Kampsmeise, welcher man vielleicht bezeichnender, als der Ausdruck "hinhaltendes Gefecht" es ausdrückt, den Sammelnamen "die Demonstrative" geben könnte.

Weil aber nun Stoftraft und Widerstandstraft die beiden einzigen Saiten bes Inftruments (ber Truppe) und daraus folgend Offensive und Desensive die beiden einzigen Tone seines Spiels (ber Taftit) sind, so wird auch ber Demonstrative nichts anderes übrig bleiben, als diese Tone im glücklichen Bechseltlang auszusnützen.

Saben wir die Offensive nicht ohne Defensive und die Defensive nicht ohne Offensive Beimischungen gesehen, so wird es jetzt die Aufgabe der Demonstrative sein, bald in offensiver, bald in defensiver Art die zweckentsprechendste Bermischung beider Ursformen zur Geltung zu bringen, das aber heißt nichts anderes, als gewandt zu manövriren!

Um diefer Anforderung entsprechen zu können, ist es noths wendig, daß die Rampfform einen durchaus flüffigen, bewegslichen Charakter besitze, der fich leicht und ohne Reibung jeder Eventualität auschmiegt, fie ausbeutet ober ihr ausweicht.

Den eisenharten Ramfformen um's Sein ober Richtfein tritt bie wachsweiche Schmiegsamteit bes Scheins mit wuhrlich gang ansberen Anforderungen gegenüber.

Beweglichkeit ber Truppe; Selbst ftanbigkeit und Selbstthätigkeit ber Führung bis in die untersten Blieber hinunter werden allein im Stande fein, bem zu genügen.

Wenn auch hier, wo wir ja im Wesentlichen nur von ber Infanterie reben wollen, die andern Wassen und nicht berühren, so erscheint es boch am Platze darauf hinzuweisen, daß alle diese Aufgaben so recht eigentlich in das Gebiet der gut bewassneten Cavallerie und reitenden Artillerie fallen, deren hervorragende Rolle als Avantgarden- und Arrieregardentruppe die neuesten Kriege wieder so fehr in ben Borbergrund haben treten laffen. Mögen fie fich barum auch ferner nicht an bas Wort ftogen, bie Sache felbst ift von ber allerhöchsten Bichtigteit und ihre Ausführung bietet bem Genie, der friegerischen Begabung, ber persönlichen Leiftungefähigkeit die glänzenbsten Gelegenheiten!*)

Doch gurud gur Infanterie!

Die beiben oben aufgestellten Grundanforderungen an die Form laffen teinen Zweifel, daß die Infanterie derfelben nur durch Comspagniecolonnen gerecht werden kann.

Die Compagniecolonnen sind die Basis des Schützengesechtes und nur das im weitesten Sinne ausgebeutete Schützengesecht kann bei der Infanterie leisten, was von der Demonstrative verlangt wird. Zede mehr oder weniger geschlossene Ordnung drüngt aus sich selbst heraus zur Entscheidung, nur die zerstreute Ordnung vermag derselben mit Leichtigkeit auszuweichen und doch immer damit zu drohen. Geschlossene und zerstreute Ordnung hier als Gegensätze für die Berwendung der einzelnen Glieder einer Gessechtsordnung, nicht wie oben in dem Gegensatz von Massen und Einzelordnung für die Verwendung des einzelnen Mannes gebraucht.

In biesem Sinne — sagen wir — vermag bie zerftreute Orbnung, als Gegensatz zur geschlossenen Orbnung, wie sie im Großen Offenssive und Defensive-Offensive verlangen, im hinhaltenden Gesechte allein erfolgreich aufzutreten; sie und nur sie kann eine defensiv behauptete Position räumen — und ist doch nicht geschlagen; sie und nur sie kann einen Anlauf zum Angriff nehmen — ohne sich dem Rückschlage einer misslungenen Offensive auszuseten.

Die weitere Folge biefer erften Grundforderung wird bie fein, daß fich die Truppenverwendung in allen diefen Gefechten durch eine relativ bei weitem größere Breitenausbehnung charafterifiren wird, als bei den beiben Sauptformen, welche jede in ihrer Art fo hohen Werth auf die Concentrirtheit legen mußten.

Be nach bem fehrt bei allen biefen Engagements bie Tenbeng wieder: felbft gu feben, ober bas gefehn werben gu verhindern. Beibe

^{*)} Unm. Bon der Schlachtverwendung der Cavallerie fann nicht die Rebe fein in biefer Infanterieftudie.

Aufgaben aber verlangen immer eine gewisse Breitenausbehnung, tonnen aber, ba sie ja nirgend consequent auftreten wollen, die Tiefenausbehnung fast ganz entbehren, zumal wohl meistentheils in dieser Richtung ihre Hauptmacht, die Masse der Truppe, von der sie nur ein Bruchstud bilden, hinter ihnen steht.

Zwar werben auch fie, je größer ihre Berhaltniffe überhaupt werben, besto weniger eines gewissen Ruchaltes ganz entbehren tonnen. Immer aber wirb ihre Kampfweise im Gegensatz zu ben entscheibenben Formen nur bas Bilb einer ersten Linie und ev. einer für ben äußersten Nothsall zurückgehaltenen Reserve zur Aufnahme barftellen.

Be mehr bieß Streben nach Breitenausbehnung fich geltenb machen wirb, besto schwieriger wird natürlich bie einheitliche Leistung, besto selbstständiger muffen die nebeneinander stehenden Glieder werden resp. sein.

Die Aufgabe kann also auch ber Oberleitung nur in großen Bug..., nicht wie bei Angriff und Abwehr für einen bestimmsten (zu nehmenden oder zu behauptenden) Punkt gestellt werden; sie wird wiederum auch ihren Unterführern nicht wie dort ihre bestimmte Rolle, sondern nur ihren allgemeinen Auftrag geben können, und das wird sich fortpslanzen bis in die untersten Glieder vielleicht, von denen jedes allein möglicherweise in die Lage komsmen kann, die ganze Aufgabe zu lösen.

Eine Patrouille, welche ben gunftigen Punkt erreicht, von wo die feindliche Stellung zu übersehen ist; eine Feldwacht, welche eine gefährliche Recognoscirung hindert; eine schwache Abtheilung, welche in der Defensiveinleitung oder im Arriéregardengesecht den Feind zur Entwickelung nöthigt, hat erreicht, was überhaupt erreicht werden soll und sie kann das unter Umständen, denn immer drehen sich die Aufgaben nicht sowohl um das Resultat des Kampfes an sich, als um örtliche und zeitliche Gewinne.

Mag felbst die eine Abtheilung darüber als Truppe vernichtet werden, alle anderen babei nur Staffage gewesen sein — die Aufsgabe ift doch gelöst!

Bare bas möglich ohne grunbfätlich andere Formen und

ohne grundfätlich anderes Berfahren, als in ben großen Maffen-Enticheibungstämpfen?

Saben wir für die richtigste Form die mehr ober weniger weit auseinandergezogene Linie selbsiständiger Compagniecolonnen gefunden, welche jede nach besten Kräften das allgemeine Ziel zu försdern hat, so wird sich für das Versahren von selbst die indirekte Art ergeben. Zu schwach um direkt weder wirklicher Angriff noch absolute Abwehr sein zu können, werden die nebeneinander kämpsenden Abtheilungen sich gegenseitig durch Flankenwirkungen in die Sände arbeiten müssen. Zebe einzelne wird mit Schwärmen auftreten, die höchste Feuerthätigkeit entwickeln, wo der Feind in Stärke sich zeigt, aber ungreifdar rasch verschwinden, um das Spiel an anderer Stelle neu zu versuchen, wo er sich gegen sie wendet, sei es, daß er einen Stoß gegen sie führen, oder durch ernsten Widerstand sie zu fesseln suchen will.

Die partiellen Engagements treten an die Stelle ber Ginheitlichkeit, welche nur in dem allgemeinen Ziel vorhanden ift; damit aber auch die Gefahr partieller Niederlagen.

So mislich für die Sauptaktionen, so nebensächlich aber sind hier diese Echecs; die Gefahr entsteht erft, wo man sich von hinten verführen läßt, dergleichen compromittirte Abtheilungen heraus, holen zu wollen und damit leicht gegen seinen Willen und gegen die immer zu bewahrende Klarheit des großen Sauptzwecks, in ein entscheidendes Engagement verwickelt zu werden.

Es klingt ichroff, aber es muß boch Grundfat bleiben: Die Compagniechefs, die die Ehren diefer Gefechte haben, muffen fie auch auf eigene Rechnung und Gefahr übernehmen.

Die Unterftützung liegt in ben Rebenabtheilungen, auf Tiefe ift nicht zu rechnen.

Es tann vernünftiger Beise biesem Sate nicht die Deutung gegeben werben, als ob es nun auch absolute unumftögliche Regel sein solle, daß nie und nirgend eine Compagnie hinter einer anderen zurudgehalten werben durfte, daß Alles in eine große Schützenlinie aufgelöst sein muise u. f. f. Bas hier gesagt fein soll, wenn man

bie Dinge abstract behandelt, eben nur gesagt — und verstanden — werden kann, ist einsach das: die Demonstrative kennt und barf nicht kennen: die Rücksichigkeit des reinen Angriffs, der Alles einsetz, noch die Zähigkeit der reinen Abwehr, die Alles opfert!

Sundertsach wird sich nach der Spezialaufgabe ber jedesmaligen Demonstration, nach ihrer absoluten und relativen Stärke, nach dem Terrain, nach den Gegenmaaßregeln des Feindes dieses Berfahren andern und modisigiren, darum eben haben wir für dasjelbe die flüffige Form verlangt.

Wie bem aber auch immer fei - gang anders wird fich hier, als in ber Enticheibung bas Rampfbild barftellen.

Was aber aus bem Gangen noch als Schluffat resultirt, wird bieß burch seinen Gegensat zu früher Gesagtem boppelt klar hervorsheben, und keines weiteren Beweises mehr bedürfen: die Demonstrative, was sie auch wolle und solle, muß mit bem Disnimum an (Infanteries) Kräften auskommen!

Und fo refumiren wir benn:

1) Jebe jum Enticheibungskampfe bestimmte Truppenmacht hat bas Bedürfniß, außer biefer Zeit vor- und nacher eine Reihe Nebenaufgaben gelöft zu sehen, welche meist nicht ohne Anwendung von Waffengewalt aussührbar, boch sehr wesentlich von bem Endziel jedes wirklichen Kampfes, bem entscheidenden Siege, entzernt sind.

Die ganze Reihe diefer Recognoscirungs, Borpoften:, Einleitungs. Arrieregarbengefechte fann unter bem Ramen "bemonftrative Gefechte" jufammengefaßt werben.

- 2) Es liegt in bem Interesse jeber Entscheidungstruppe, für biese bemonstrativen Aufgaben jedesmal nur so wenig Kräfte als möglich und nur (an Infanterie!) was für ben jedesmaligen Zweck nothwendig ist, zu verwenden.
- 3) Diefe Truppen werben zwar im Allgemeinen balb befenfiv, balb offenfiv auftreten, ba fie aber nirgend eine Entichcibung fuchen, ihre Aufgabe vielmehr immer nur raumlicher ober zeitlicher

Urt ift, werben fie nie wirklicher Angriff ober wirkliche Abwehr werben burfen.

- 4) Um bem entsprechen ju fonnen, muffen fie eine burchaus fluffige Form haben, die fich mehr in der Breitenrichtung ause behnend, als in der Tiefenrichtung zusammenhaltend, nur aus einer erften Linie und unter Umftanden einer zurudgehaltenen Resferve zusammensehen kann. Die Compagniecolonnenlienie und das Schützengefecht werden dem Zwed am beften entsprechen.
- 5) Bei ber Flüfsigkeit ber Form kann bie Leitung nur ben einzelnen selbsiftändigen Gliebern ihren Auftrag im Allgemeinen stellen und ev. unterstützend eingreifen. Die Lösung wird mehr als sonst irgendwo von ben Unterführern abhängen, aber unter Umständen auch von jedem Einzelnen geleistet werden können.
- 6) Das Berfahren im Gangen wird immer nur ein indireftes fein burfen, ba jedes birette Auftreten die Gefahr involvirt, gegen welche keine Remedur ift und fein kann, zu der nicht gewollten Baffen-Entscheidung zu führen.

Der glückliche Erfolg wird lediglich von der Gewandheit abshängen, mit welcher nebeneinander thätige Abtheilungen sich in die Sand arbeiten!

Soweit bie Grundfate, jum Schlug noch ein Wort.

Bas ba, wo in biefer Studie zuerft ber Unterschied zwischen entscheidungsuchendem und nicht entscheidungsuchendem Kampse aufgestellt wurde, gesagt war, daß diese Unterscheidung für die Aussbildungsgrun'bfatze unserer Infanterie von hoher Bichtigkeit sei, wird wohl durch nähere Betrachtung der verschiedenen Formen jetzt als erwiesen betrachtet werden können.

Zwar reglementarisch hat die Demonstrative ben Anforsberungen ber beiden Sauptformen nichts hinzuzusetzen, sie tann, was bort verlangt und gewünscht ist, nur lediglich bestätigen. Wenn man sich aber auch nur oberstächlich — und hier, wo wir nicht über Ausbildung sprechen, kann bas boch nur geschehen — die Anforderungen vergegenwärtigt, welche jede dieser Kampsweisen

an unfere Infanterie ftellt, fo wird man einraumen muffen, bag biefelben gewaltiglich verschieben find nach ihren Rielen.

Es will uns aber ba bedunten, bag in ber Friedensichule bie kleineren Biele begunftigter find, ale bie großen.

Muß bas, tann bas nicht minbeftens leicht bagu führen, bag man bie großen Resultate auf bem Wege sucht, wo nur bie tleinen zu finben?

Mit anbern Worten, wird nicht ber Feldbienft, Die Schlacht tobten?

Was in großen und markigen Zügen die Offensive und die Defensiv-Offensive verlangen, ist anders geartet, als jene bis in's Feinste ausgearbeitete Rüancirung, welche die Demonstrative ersheischt.

Bom einzelnen Mann, burch die Unterführer bis zum Compagniechef hinauf wird die Detailausbildung (das sichere Schießen, die subilste Terrainbenutung, die vollständigste herrschaft über jegliche Form, das rasche Berständniß jeder Andentung) die hauptsache sein, in der Fähigkeit des Bataillonscommandeurs seine Compagnien zu tummeln, culminiren, und was hierin geleistet wird auch weiterhin zu Gute kommen; von da an aber tritt die Massenausbildung in den Bordergrund, deren kleinstes Glied das Bataillon bis hinauf zur Division!

Run fehlt es in ber Armee in erfterer Richtung ja mahrlich nicht an Anleitung, Gifer und meift auch Berständniß, und fern liegt es uns, barin etwas schmälern zu wollen, in letterer Beziehung aber ware vor Allem mehr Zeit bringend erwunscht.

In wenig Tagen jährlich werben auf bem Exercierplat bie Regimenter (was allenfalls geht), und die Brigaden (die doch schon manövriren muffen) jusammengeschweißt, kaum ein bis zweimal tritt die Division (die Schlachteneinheit) zusammen. Die Manöver geben meist nur Bilber ber zerftreuten Ordnung nicht des Massenzauftretens zur Entscheidung!

Und bennoch: ift es nicht fo außerorbentlich schwierig grade Maffen rechtzeitig verwenden zu können: Maffen nach ba und bort hin zu entwickeln; Maffen zu gemeinsamem Sansbeln heranzubringen, mit einem Wort: Maffen zu führen!

Möchte auch dazu Zeit und Gelegenheit sich finden lassen, damit nicht späterhin erst ber Krieg bem Frieden lehren muß, was es ift um eine -- Schlacht!



Inhalts - Verzeichniß.

Ginleit	ung														Seite 3
Erstes	Rapitel.	Offer	ıjive	unb	De	fenfiv	е.								7
3weite	Rapitel.	Die	Offe	nsiv	ε.										12
Drittee	Rapitel.	Die	Defe	nfiv	Df	fensive									70
Viertes	Rapitel.	Das	hinl	jalte	n b e	Gefech	t (Die	D	enic	nft	rati	ive)		101

